



Corel® **PRO**
VideoStudio® X8
Guide de l'utilisateur

Corel® VideoStudio® Pro X8

Guide de l'utilisateur

Contenu

Démarrage rapide	1
Bienvenue	11
Nouveautés de Corel VideoStudio Pro X8 ?	11
Configuration requise	15
Accélération matérielle	17
Préparation à l'édition de vidéos	18
Installation et désinstallation de l'application	19
Démarrage et fermeture de l'application	20
Mise à jour de l'application	21
Services d'assistance de Corel	21
À propos de Corel	21
Ressources d'apprentissage	23
Conventions utilisées dans la documentation	23
Utilisation du système d'aide	24
Guide de l'utilisateur Corel VideoStudio Pro X8 (PDF)	25
Compréhension de la terminologie de VideoStudio	25
Apprentissage par modules d'apprentissage vidéo	26
Utilisation de ressources en ligne	26
Visite de l'espace de travail	29
Exploration des espaces de travail	29
Basculement entre les différents espaces de travail	34
Utilisation du panneau Lecteur	35

Utilisation de la barre d'outils	38
Personnalisation de l'espace de travail	40
Capture et importation	45
Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Capturer .	45
Capture de vidéos et de photos	46
Capture de vidéo numérique (DV)	50
Utilisation de DV Quick Scan	51
Capture de vidéo analogique	51
Importation depuis Digital Media	52
Recherche et fractionnement de scènes	54
Éléments de base des projets	55
Création de nouveaux projets et ouverture de projets	55
Utilisation des modèles de projet instantané	57
Définition des propriétés de projet	59
Création de profils personnalisés	60
Édition avec Smart Proxy	61
Aperçu de votre projet ou de vos clips	63
Annulation et rétablissement d'actions	65
Affichage et masquage du quadrillage	65
Enregistrement de projets	66
Enregistrer vos projets à l'aide de Smart Package	67
Ajout de repères et de chapitres	67
Organisation et recherche de médias	71
Utilisation de la bibliothèque	71
Tri, visualisation et filtrages des clips dans la bibliothèque	76
Redimensionnement de diapos	78

Marquage de fichiers comme 3D	78
Ligne de temps	81
Basculement entre les vues de la ligne de temps	81
Affichage et masquage de pistes	85
Ajout et échange de pistes	86
Utilisation de l'Édition avec effet de vague	87
Édition de médias	91
Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Éditer . . .	91
Conversion de plusieurs fichiers	95
Ajout de clips vidéo	96
Ajout de photos	97
Modification de la vitesse de lecture des vidéos	98
Utilisation de Geler l'image	103
Remplacement de clips multimédias	105
Découpage d'un clip	106
Utilisation de Fractionner par scène	109
Découpage de vidéos en plusieurs clips	110
Enregistrement de clips découpés	113
Prise d'un instantané dans un clip vidéo	114
Amélioration des clips	114
Ajustement de la balance des blancs	116
Application d'un effet panoramique et zoom	118
Transitions.	123
Ajout de transitions	123
Enregistrement et suppression de transitions	126
Titres et sous-titres	129

Utilisation de la zone de titre et de sécurité	129
Ajout de titres à l'aide de la bibliothèque	130
Ajout de titres avec l'éditeur de sous-titres	132
Mise en forme du texte	136
Application d'effets et d'animation au texte	140
Conversion de titres en fichiers image et animation	141
Graphiques	143
Ajout de clips de couleur	143
Ajout de modèles de couleur	144
Ajout d'arrière-plans	145
Ajout d'objets ou d'images	145
Ajout d'animations Flash	146
Personnalisation d'objets, d'images et d'animations	147
Filtres vidéo	149
Application de filtres	149
Marquage de filtre en favoris	150
Application de plusieurs filtres	151
Personnalisation des filtres	152
Clips d'incrustation	155
Ajout de clips aux pistes Incrustation	155
Ajustement de clips d'incrustation	156
Combinaison de clips d'incrustation pour créer une vidéo Ultra HD (4K)	159
Application d'un mouvement à un clip d'incrustation	160
Ajustement de la transparence globale des clips d'incrustation	161
Ajout de bordures aux clips d'incrustation	161
Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan	162

Ajout d'une image de masque	164
Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation	166
Suivi de mouvement	169
Suivi des mouvements des objets d'une vidéo	169
Mise en correspondance d'un mouvement avec un chemin de suivi . 175	
Personnalisation de mouvement	183
Chemins de suivi	189
Ajustement de chemins de suivi.	189
Utilisation d'objets dans des chemins de suivi.	193
Utilisation de la bibliothèque de chemins.	196
Audio	199
Ajout de fichiers audio	200
Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume	201
Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo	204
Utilisation de musique auto.	204
Utilisation de la commande Volume du clip.	205
Découpe et coupe de clips audio	205
Étirement de la durée de l'audio	206
Application d'un fondu avant/arrière	207
Utilisation du mélangeur de son	208
Réglage des canaux stéréo.	208
Utilisation du mélangeur de son multicanal	209
Mélange de son multicanal	210
Duplication d'un canal audio	211
Application de filtres audio	212

Créateur d'images	215
Utilisation du créateur d'images	216
Basculement entre les modes du créateur d'images	219
Création d'images et d'animations	220
FastFlick	223
Création d'un projet FastFlick	223
Sélection d'un modèle (FastFlick)	224
Ajout de clips multimédias (FastFlick)	224
Édition de titres (FastFlick)	225
Ajout de musique (FastFlick)	227
Application des effets Panoramique et zoom (FastFlick)	228
Définition de la durée du film (FastFlick)	229
Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur (FastFlick)	229
Téléchargement sur le Web (FastFlick)	230
Édition de votre film dans VideoStudio (FastClick)	231
Capture d'écran	233
Démarrage d'un projet de capture d'écran	233
Enregistrement de votre écran	234
Animation image par image	239
Création d'un projet d'animation image par image	239
Capture d'images en mode image par image dans Corel VideoStudio 241	
Utilisation du mode agrandi DSLR	243
Enregistrement et partage	247
Sélection d'une option de partage	247
Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur .	249

Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles	251
Enregistrement de fichiers vidéo HTML5	253
Téléchargement sur le Web	256
Création de fichiers vidéo 3D	258
Création de fichiers vidéo à partir d'une partie de projet (découpée).	260
Création de fichiers son	260
Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager	261
Gravure de disques	265
Enregistrement d'un projet sur un disque	265
Assemblage de fichiers	268
Ajout et édition de chapitres	269
Édition d'un modèle de menu	273
Création de menus avancés	277
Prévisualisation de votre film et de votre menu avant la gravure	279
Gravure de votre projet sur un disque	279
Copie d'un fichier image du disque	283
Création d'étiquettes de disque	284
Raccourcis	287
Raccourcis des commandes de menu	287
Raccourcis de l'espace de travail	288
Raccourcis du panneau de navigation	288
Raccourcis de la ligne de temps	290
Raccourcis de la multi-découpe vidéo	291
Raccourcis des paramètres de disposition	291
Raccourcis des captures d'écran	291
Autres raccourcis	292

Assistant DV sur DVD	293
Recherche de scènes	293
Application de modèles et gravure sur DVD.	296
Glossaire.	297
Index	309



Démarrage rapide

Si vous souhaitez vous plonger immédiatement dans Corel VideoStudio Pro, ce module d'apprentissage vous permettra de passer en revue les tâches principales. Dans ce module d'apprentissage, vous apprendrez à faire les tâches suivantes :

- Importation de clips vidéo dans la bibliothèque
- Ajout de vos clips et photos
- Examen et découpage de vos clips vidéo
- Ajout de titres
- Application de transitions
- Ajout de musique
- Enregistrement et partage

Les mêmes étapes basiques s'appliquent pour la création d'un diaporama photo, ou d'une présentation multimédia comprenant des photos, des clips vidéo et des musiques.

Pour un film rapide, essayez FastFlick. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « FastFlick » à la page 223.


Pour plus d'informations sur le démarrage de projets de film, reportez-vous à la section « Éléments de base des projets » à la page 55.




Importation de clips vidéo dans la bibliothèque

Commençons par la situation la plus courante : la prise est terminée, et vous avez transféré les clips vidéo et les photos de votre appareil à

votre ordinateur. Ouvrons Corel VideoStudio Pro, et passons directement à l'espace de travail **Éditer** et à la **bibliothèque**.

La **bibliothèque** est la source de tous vos médias, y compris les clips vidéo, les photos et la musique. Elle contient également les modèles, les transitions, les effets et une série d'autres ressources multimédias disponibles pour vos projets.



- 1 Cliquez sur l'onglet **Éditer**  en haut de la fenêtre de l'application pour ouvrir l'espace de travail **Éditer**. Le panneau **Bibliothèque** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Créez un dossier pour votre projet (pour conserver toutes vos vidéos au même endroit) en cliquant sur le bouton **Ajouter un nouveau dossier** .
- 3 Tapez un nom pour le dossier.
- 4 En haut de la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton **Importer des fichiers multimédias** , sélectionnez les clips vidéo et les photos à utiliser, puis cliquez sur **Ouvrir**.


Notez que les boutons en haut de la fenêtre **Bibliothèque** peuvent être activés et désactivés pour filtrer les diapos par vidéos, photos et musiques. Si vous ne voyez pas le média que vous vous attendiez à trouver, vérifiez l'état de ces boutons multimédias.



Ajout de vos clips et photos

Vous pouvez facilement ajouter des clips et des photos à un projet vidéo en faisant glisser les diapos pour les clips vidéo et les photos à utiliser de la **bibliothèque** vers la **ligne de temps**.


Si vous recherchez une manière d'obtenir des résultats impeccables rapidement, utilisez un modèle de projet instantané. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation des modèles de projet instantané » à la page 57.



Examen et découpage de vos clips vidéo

La clé d'une vidéo réussie est de la garder suffisamment courte pour maintenir l'intérêt de celui qui la visionne. Examinons et découpons des clips vidéo.

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur un clip vidéo dans la **ligne de temps**.
- 2 Dans la zone de navigation du panneau Lecteur, cliquez sur **Clip**, puis sur le bouton **Lire**.



- 3 Après avoir examiné le clip, faites glisser les **poignées de découpe** orange de leur position de départ d'origine vers leur nouvelle position de départ. Le **curseur** se déplace vers l'image sélectionnée, et l'image s'affiche dans la **fenêtre d'aperçu**.




1. Poignée de découpe (une à chaque extrémité). 2. Curseur.

- 4 À présent, faites glisser la deuxième **poignée de découpe** de sa position de fin d'origine vers sa nouvelle position de fin.
- 5 Cliquez sur **Lire**.

Note: Les modifications apportées aux fichiers importés dans la **bibliothèque** n'affectent pas les fichiers d'origine.

Vous pouvez également découper des clips dans la **ligne de temps** elle-même en faisant glisser les poignées de découpe d'un clip.




Vous souhaitez éditer une section au milieu ? Essayez **Multi-découpe vidéo**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Découpage de vidéos en plusieurs clips » à la page 110.

Ajout de titres

Ajoutons maintenant un titre.

- 1 Faites glisser le **curseur** sur la position de votre choix.
- 2 Cliquez sur le bouton **Titre T** à gauche des diapos de la **bibliothèque**.
- 3 Vous pouvez directement effectuer la saisie dans la **fenêtre d'aperçu**, mais la manière la plus facile d'obtenir un titre de qualité professionnelle est de faire glisser une des diapos de titre de la **bibliothèque** vers la **piste Titre** dans la **ligne de temps**.




- 4 Vous pouvez faire glisser le titre dans n'importe quelle position de la **piste Titre**, puis régler la durée du titre en faisant glisser les poignées de découpe de fin du clip.

- 5 Pour éditer le texte du titre, double-cliquez sur le clip du titre dans la **ligne de temps**, puis dans la **fenêtre d'aperçu**, sélectionnez le texte et tapez le nouveau texte. Veillez à ce que le texte ne dépasse pas de la zone qui s'affiche près des bords de la **fenêtre d'aperçu** (appelée Zone de titre et de sécurité).




- 6 Le panneau **Options** des titres s'affiche sous les diapos dans la **bibliothèque**. Utilisez les contrôles pour formater le texte de votre titre. Par exemple, vous pouvez aligner le texte et modifier la police, la taille et la couleur.




Application de transitions

Vous pouvez ajouter des transitions entre des clips ou des photos. Les transitions permettent d'effectuer un fondu avant ou arrière, ou de dissoudre une photo dans la suivante. Vous disposez de nombreuses options de transition.

- 1 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton **Transition** .


- 2 Cliquez sur la liste déroulante **Galerie** en haut de la **bibliothèque**, puis choisissez **Tous** si vous souhaitez voir les options disponibles.
- 3 Faites glisser la diapo correspondant à la transition de votre choix dans la **ligne de temps**, puis placez-la entre deux clips ou photos.





Si vous souhaitez appliquer la même transition entre tous les clips et photos de la piste, dans la **bibliothèque**, faites un clic droit sur la diapo de la transition, puis sélectionnez **Appliquer l'effet actuel à la piste vidéo**. Vous serez averti du remplacement des transitions existantes.

Ajout de musique

Vous pouvez ajouter des chansons à partir de votre ordinateur en faisant glisser un fichier musique de la **bibliothèque** vers la **piste Musique**. Vous pouvez également utiliser **Musique auto** pour sélectionner des musiques libres de droit pour votre projet.



- 1 Dans la barre d'outils de la **ligne de temps**, cliquez sur le bouton **Musique auto** .

- 1 Dans la zone **Musique auto** qui s'affiche sous les diapos de la **bibliothèque**, essayez différents choix dans les listes déroulantes, puis cliquez sur **Lire la musique sélectionnée** pour écouter la sélection.
- 2 Pour ajouter votre sélection à la **ligne de temps**, cliquez sur **Ajouter à la ligne de temps**.
- 3 La musique est ajoutée à la **piste Musique**, et comme pour d'autres clips, vous pouvez la faire glisser vers une nouvelle position dans la **ligne de temps**, puis la découper en faisant glisser les poignées de découpe.
- 4 Pour effectuer un fondu de la musique à la fin de votre projet, cliquez sur le bouton **Fondu arrière**  dans la zone **Musique auto**.


Notez que pour tout clip audio ou vidéo comprenant du son, vous pouvez contrôler le volume. Pour plus d'informations sur les réglages audio, reportez-vous à la section « Audio » à la page 199.

Enregistrement et partage

Lorsque vous avez terminé votre projet, vous pouvez l'enregistrer et le partager de différentes manières. Dans ce module d'apprentissage, nous allons directement le télécharger sur le Web.

Avant le partage, il est important que vous enregistriez une version de votre projet au format natif *.vsp. Vous bénéficierez ainsi d'un maximum de flexibilité si vous décidez d'éditer votre projet par la suite ou si vous souhaitez le générer dans un format différent.

- 1 Cliquez sur l'onglet **Partager**  pour afficher l'espace de travail **Partager**.

- 2 Cliquez sur **Fichier > Enregistrer**, choisissez un emplacement dans la zone **Enregistrer sous**, puis saisissez un nom dans la zone **Nom de fichier**.
- 3 Pour partager votre vidéo sur le Web, cliquez sur le bouton **Web** , puis cliquez sur **YouTube**, **Facebook**, **Flickr** ou **Vimeo**, et cliquez sur **Connexion** pour vous connecter avec votre compte ou pour créer un compte. Après vous être connecté et avoir approuvé le lien entre Corel VideoStudio Pro et le compte, choisissez les paramètres souhaités pour le téléchargement de votre vidéo, puis cliquez sur **Démarrer**.



Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de Corel® VideoStudio® Pro, le logiciel d'édition vidéo qui vous permet de produire des vidéos de qualité professionnelle, quel que soit votre niveau de compétence. Corel VideoStudio Pro propose un ensemble complet d'outils pour capturer, éditer et partager vos vidéos, diaporamas et projets multimédias.



Les fonctions disponibles dépendent de la version du logiciel dont vous disposez.

Cette section traite des sujets suivants :

- Nouveautés de Corel VideoStudio Pro X8 ?
- Configuration requise
- Accélération matérielle
- Préparation à l'édition de vidéos
- Installation et désinstallation de l'application
- Démarrage et fermeture de l'application
- Mise à jour de l'application
- Services d'assistance de Corel
- À propos de Corel

Nouveautés de Corel VideoStudio Pro X8 ?

Grâce aux nouvelles fonctions de création, aux améliorations apportées à vos fonctions favorites et à l'augmentation des performances, vous pouvez créer plus rapidement des vidéos incroyables dans

Corel VideoStudio Pro X8. Les fonctionnalités clés sont répertoriées ci-dessous.

- **Priorisation vocale** : ne laissez pas la musique de fond couvrir des séquences audio ou du texte de narration important dans votre vidéo. La fonction Priorisation vocale de VideoStudio Pro X8 détecte les séquences audio ou le texte de narration et diminue automatiquement le volume des effets sonores de fond. Vous pouvez ajuster le niveau et la sensibilité afin d'obtenir le résultat attendu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume » à la page 201.
- **Geler l'image** : qu'il s'agisse d'un magnifique sourire, de votre enfant marquant un but ou d'un paysage éblouissant, vous pouvez avoir besoin d'accroître un effet en arrêtant temporairement l'action et en fixant l'attention sur une seule image. La nouvelle fonction Geler l'image facilite la sélection d'une image et la définition de sa durée d'affichage afin d'obtenir l'effet voulu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Geler l'image » à la page 103.
- **Options créatives d'incrustation** : créez de nouveaux styles en paramétrant la façon dont les objets d'incrustation se combinent à l'arrière-plan. Grâce aux nouvelles options Clé Ajouter, Multiplier et Gris, vous pouvez créer des effets de semi-transparences et des mélanges de couleurs uniques. Utilisez un masque vidéo ou révélez des parties différentes de votre vidéo pour obtenir des effets spéciaux ou des séquences de titre attrayants. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan » à la page 162 et « Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation » à la page 166.
- **Capture d'écran en direct améliorée** : l'enregistrement direct depuis votre écran est un moyen astucieux pour ajouter du

contenu personnalisé à vos présentations, démonstrations ou vidéos de formation. Grâce à la capture d'écran en direct améliorée, vous pouvez facilement capturer l'audio du système et le son du microphone. Snap View vous permet de réaliser des captures d'écran sous Windows 8.

- **Prise en charge étendue de formats** : bénéficiez d'une compatibilité accrue avec la prise en charge à l'importation pour les fichiers MKV, qui sont utilisés en tant que conteneurs multimédias et acceptent la vidéo, l'audio et les sous-titres dans un fichier. La prise en charge à l'exportation vers le format MOV (H.264 format) a également été ajoutée.
- **Conversion de titres dans des fichiers du canal Alpha** : créez des titres stylisés d'aspect professionnel en les convertissant en images ou animations du canal Alpha. La conversion des titres vous permet d'accéder à une vaste gamme de paramètres et d'effets d'incrustation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Conversion de titres en fichiers image et animation » à la page 141.
- **Ensemble d'effets NewBlue** : créez des effets spéciaux incroyables à l'aide d'outils gratuits fournis par le numéro 1 du secteur, NewBlue. Video Essentials II comporte plus de 100 effets prédéfinis dans 10 modules enfichables pour vous permettre de créer des vignettes, d'améliorer et d'ajuster la couleur et plus encore.
- **Triple Scoop Music** : peaufinez l'ambiance de votre film en utilisant la piste sonore adéquate. VideoStudio X8 comprend 17 pistes de musique libres de tout droit fournies par Triple Scoop Music. Pour plus d'informations sur l'ajout de séquences audio à vos projets, reportez-vous à la section « Ajout de fichiers audio » à la page 200.

- **ScoreFitter** : aucun film n'est terminé tant qu'il n'a pas sa piste sonore. La fonction **Musique auto** utilise désormais la bibliothèque ScoreFitter, composée de sons et chansons libres de droit, qui sont réglés automatiquement pour correspondre à la durée de vos films. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de musique auto » à la page 204.
- **Accélération matérielle 4K améliorée** : l'accélération matérielle 4K est optimisée pour la 5ème génération de processeurs Intel.
- **XAVC S** : basé sur la norme MP4-AVC/H.264, XAVC S est une nouvelle norme pour les appareils vidéo qui acceptent des résolutions pouvant atteindre jusqu'à 4K 3840 x 2160.
- **Combinaison de projets** : vous pouvez désormais ajouter des projets vidéo existants à de nouveaux projets grâce à la prise en charge multiprojets. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Création de nouveaux projets et ouverture de projets » à la page 55.
- **Coche sur les diapos** : les diapos dans la bibliothèque affichent désormais un coche quand un clip a été utilisé dans la ligne de temps afin de vous aider à ne pas réutiliser la même séquence.
- **Smart Package avec paramètres du disque** : désormais toutes les modifications apportées au disque, y compris les mises à jour de menus et de chapitres, peuvent être incluses lorsque vous enregistrez vos fichiers de projet dans un Smart Package. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Enregistrer vos projets à l'aide de Smart Package » à la page 67.
- **Enregistrement et réutilisation de vos paramètres personnalisés** : la fonction **Favoris** a été développée pour vous permettre d'enregistrer et de réutiliser vos paramètres de filtre ou de transitions personnalisés.

- **Titres de droite à gauche** : VideoStudio Pro X8 prend en charge les titres de droite à gauche, ce qui facilite la création de titres dans les langues qui se lisent de droite à gauche.
- **Gestion simplifiée de la bibliothèque Média** : vous pouvez sauvegarder et restaurer tous les dossiers personnalisés ou les médias dans VideoStudio Pro X8 et les versions ultérieures.
- **Capture HD** : capturez des vidéos de qualité HD à l'aide de votre webcam ou d'autres périphériques de capture.
- **Paramètres supplémentaires de suivi de mouvement** : effectuez votre choix parmi des formes de mosaïque différentes et bénéficiez d'un plus grand contrôle sur la taille afin de flouter le contenu de vos vidéos, tel qu'un visage, un logo de marque ou une plaque minéralogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour flouter des parties des objets suivis » à la page 195.
- **Amélioration de la vue en liste de la bibliothèque** : la **vue en liste** de la bibliothèque comprend désormais davantage d'informations sur les fichiers multimédias, telles que leur résolution, la fréquence de trame et l'heure de début/fin. Pour plus d'informations sur la sélection des vues, reportez-vous à la section « Tri, visualisation et filtrages des clips dans la bibliothèque » à la page 76.

Configuration requise

Pour optimiser les performances de Corel VideoStudio Pro, assurez-vous que votre système présente la configuration recommandée.

Configuration minimale requise

- Processeur Intel Core Duo 1,83 GHz ou AMD Dual Core 2,0 GHz
- Système d'exploitation Microsoft Windows 8 ou 8.1, Windows 7 SP1 (édition 32 bits ou 64 bits)
- 2 Go de mémoire vive

- Résolution d'écran minimale : 1024 × 768
- Carte son compatible Windows
- DVD-ROM compatible Windows (pour l'installation du programme)
- Graveur de DVD compatible Windows (pour la production de DVD)

Configuration recommandée

- Processeur Intel Core™ i5 ou i7 ou processeur AMD Phenom II X4 ou X6
- Système d'exploitation Microsoft Windows 8.1, Windows 7 (édition 32 bits ou 64 bits), Windows Vista SP2 (édition 32 bits ou 64 bits), ou Windows XP SP3
- 4 Go de mémoire vive ou plus
- 1 Go de mémoire vidéo ou plus
- Résolution d'écran minimale : 1024 × 768
- Carte son compatible Windows
- Graveur de disques Blu-ray compatible Windows (pour la production de DVD et disques Blu-ray)

Périphériques d'entrée/sortie pris en charge

- Appareils photo reflex numériques (DSLR)
- Caméscopes qui enregistrent sur une mémoire interne, une carte mémoire, un disque DVD ou un disque dur
- Périphériques de capture USB, caméras PC, webcam
- Cartes FireWire 1394 pour l'utilisation de caméscopes DV, D8 ou HDV
- DV UVC (USB Video Class)
- Prise en charge IEEE-1394 compatible OHCI
- Cartes de capture analogiques pour les caméscopes analogiques (prise en charge VFW et WDM pour Windows XP, et prise en

charge de la norme Broadcast Driver Architecture pour Windows Vista et Windows 7)

- Périphérique de capture TV analogique et numérique (prise en charge de la norme Broadcast Driver Architecture)
- Lecteur de Disques Blu-ray, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, CD-R/RW compatible Windows
- iPhone, iPad, iPod Classic avec vidéo, iPod touch, Sony PSP et smartphones Android

Accélération matérielle

Selon les caractéristiques techniques de vos périphériques, Corel VideoStudio Pro vous permet d'optimiser les performances de votre système en améliorant l'accélération matérielle.



L'accélération matérielle du décodeur et de l'encodeur n'est prise en charge que par Windows Vista et les versions ultérieures du système d'exploitation Windows, et nécessite au moins 512 Mo de mémoire vidéo.

Pour modifier les paramètres d'accélération matérielle

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences [F6]**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Performance**, et sélectionnez les options suivantes sous **Processus d'édition** et **Création de fichier** :
 - **Activer l'accélération matérielle du décodeur** : améliore les performances d'édition, et la lecture des clips et des projets grâce aux technologies d'accélération vidéo du matériel disponible de votre ordinateur.
 - **Activer l'accélération matérielle de l'encodeur** : améliore la vitesse de rendu pour la production de vos films.

Note: Pour des performances optimales, les cartes VGA doivent prendre en charge le mode DXVA2 VLD avec Vertex et Pixel Shader 2.0 ou une version ultérieure.



Si vous souhaitez que le programme détecte automatiquement les capacités d'accélération matérielle de votre système et qu'il détermine les paramètres optimaux, sélectionnez toutes les options d'accélération matérielle dans **Optimisation de la performance**, notamment **Activer l'optimisation de l'accélération matérielle**.

Si la fonction n'est pas prise en charge par votre système, certaines options d'accélération matérielle seront grisées.

Préparation à l'édition de vidéos

Les tâches d'édition de vidéos nécessitent beaucoup de ressources informatiques. Votre ordinateur doit être correctement configuré pour assurer une capture efficace et une édition vidéo fluide. Vous trouverez ci-dessous quelques astuces sur la façon de préparer et d'optimiser votre ordinateur avant de lancer Corel VideoStudio Pro.

- Nous vous recommandons de fermer les autres applications lorsque vous travaillez avec Corel VideoStudio Pro. Pour éviter des interruptions lors de la capture, il est préférable de fermer tout logiciel lancé automatiquement.
- Si vous possédez deux disques durs dans votre système, il est préférable d'installer Corel VideoStudio Pro sur votre disque système (généralement C:) et de stocker les vidéos capturées sur un autre disque.
- Il est recommandé de stocker vos fichiers vidéo sur un disque dur dédié.
- Portez la taille du fichier de pagination (Fichier Swap) à deux fois le volume de votre mémoire vive.

Lorsque vous êtes dans Corel VideoStudio Pro, vous pouvez choisir des paramètres qui vous permettent d'équilibrer la qualité de la lecture et la vitesse de l'application. Par exemple, votre lecture est-elle rapide, mais floue ? Ou est-elle trop lente ? Les astuces ci-dessous vous aideront peut-être à trouver les bons paramètres dans Corel VideoStudio Pro.

- Une lecture plus nette, de meilleure qualité, est disponible si votre système informatique respecte la configuration minimale recommandée ou la dépasse. Vous pouvez travailler avec des projets HD et générer un aperçu de votre projet en HD. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Définition des propriétés de projet » à la page 59 et « Utilisation du panneau Lecteur » à la page 35.
- Pour accélérer les systèmes moins performants, envisagez d'utiliser Smart Proxy et passez en revue les options d'accélération matérielle. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Édition avec Smart Proxy » à la page 61 et « Accélération matérielle » à la page 17.

Installation et désinstallation de l'application

Vous pouvez installer Corel VideoStudio Pro à partir d'un disque ou de fichiers d'installation que vous téléchargez.

Pour installer Corel VideoStudio Pro

- 1 Fermez toutes les applications ouvertes.
- 2 Insérez le DVD dans le lecteur ou double-cliquez sur le fichier **.exe** associé que vous avez téléchargé.

Si l'installation lancée à partir d'un disque ne démarre pas automatiquement, accédez au lecteur DVD sur votre ordinateur et double-cliquez sur **Setup.exe**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Note: En plus de Corel VideoStudio Pro, les programmes et pilotes suivants sont automatiquement installés :

- DirectX 2010
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package
- Adobe Flash Player
- Apple QuickTime Player
- Haali Media Splitter
- Matroska

Pour désinstaller Corel VideoStudio Pro

- 1 Ouvrez le **Panneau de configuration** Windows.
- 2 Dans la catégorie **Programmes**, cliquez sur le lien **Désinstaller un programme**.
- 3 Dans la fenêtre **Programmes et fonctionnalités**, cliquez sur Corel VideoStudio Pro X8 dans la liste des applications.
- 4 Cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.

Démarrage et fermeture de l'application

Vous pouvez démarrer Corel VideoStudio Pro à partir du bureau de Windows ou du menu Démarrer, et fermer le programme depuis la fenêtre de l'application.

Pour démarrer l'application

- Dans le menu **Démarrer**, choisissez **Tous les programmes** > Corel VideoStudio Pro X8 (Windows 7 ou version antérieure), ou utilisez l'icône ou la mosaïque de l'application Corel VideoStudio Pro X8 sur votre bureau ou l'écran **Démarrer**

(Windows 8).

Pour quitter l'application

- Cliquez sur le bouton **Fermer** , dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.

Mise à jour de l'application

Vous pouvez vérifier si votre produit est à jour et installer les mises à jour disponibles. Les mises à jour fournissent de nouveaux renseignements importants sur votre application.

Pour mettre à jour l'application

- Sélectionnez **Aide > Rechercher une mise à jour**.

Services d'assistance de Corel

Les services d'assistance de Corel peuvent vous fournir des renseignements rapides et précis concernant les fonctions, les caractéristiques, le prix, la disponibilité, les services et les options d'assistance technique des produits. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur l'assistance et les services professionnels offerts pour votre produit Corel, consultez la page www.corel.com/support.

À propos de Corel

Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels du monde, et fournit des produits de conception graphique, de productivité et multimédias parmi les plus renommés du secteur. Fort d'une gamme complète de logiciels innovants, nous avons bâti une réputation de fournisseur de solutions faciles à maîtriser et à utiliser, qui aident les utilisateurs à atteindre de nouveaux niveaux de créativité et de productivité. Nos produits ont été maintes fois récompensés, notamment pour leur innovation, leur design et leur valeur ajoutée.

Utilisés par des millions de personnes dans le monde, nos principaux produits sont CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® et Corel® WordPerfect® Office. Pour plus d'informations sur Corel, consultez le site www.corel.com.



Ressources d'apprentissage

Il existe plusieurs manières d'apprendre à utiliser Corel VideoStudio Pro : en consultant l'aide ou le guide de l'utilisateur, en accédant aux modules d'apprentissage vidéo du centre d'apprentissage ou en naviguant sur le site Web de Corel (www.corel.com).



Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions utilisées dans la documentation
- Utilisation du système d'aide
- Guide de l'utilisateur Corel VideoStudio Pro X8 (PDF)
- Compréhension de la terminologie de VideoStudio
- Apprentissage par modules d'apprentissage vidéo
- Utilisation de ressources en ligne

Conventions utilisées dans la documentation

Le tableau suivant présente les principales conventions utilisées dans l'aide.

Convention	Description	Exemple
Menu >Comman de de menu	Élément de menu suivi d'une commande de menu.	Cliquez sur Paramètres > Préférences > Éditer .

Convention	Description	Exemple
Liste déroulante	Liste d'options qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur un bouton représentant une flèche orientée vers le bas.	Sélectionnez un profil dans la liste déroulante Profil .
	Note fournissant des informations importantes concernant les étapes précédentes. Elle peut, par exemple, décrire les conditions dans lesquelles la procédure précédente doit être exécutée.	Activez Aplatir l'audio et la vidéo d'arrière-plan si votre navigateur peut prendre en charge une seule piste pour l'audio et la vidéo.
	Astuce concernant l'exécution des étapes précédentes. Elle peut proposer des alternatives aux étapes ou d'autres avantages et utilisations de la procédure.	Pour de meilleurs résultats, utilisez un trépied lorsque vous prenez des photos ou des vidéos que vous souhaitez utiliser dans votre projet d'animation image par image.

Utilisation du système d'aide

L'aide disponible dans le programme constitue la source d'informations la plus complète pour Corel VideoStudio Pro. Le système d'aide présente deux méthodes de recherche d'informations. Vous pouvez choisir une rubrique dans la page Sommaire, ou utiliser la page Rechercher pour rechercher des mots et des groupes de mots précis. Vous pouvez également imprimer les rubriques de l'aide.

Aide en ligne et locale

Lorsque vous êtes connecté à Internet, l'application affiche l'aide en ligne. Lorsque vous êtes connecté, vous avez accès aux liens les plus récents et utiles. Si aucune connexion Internet n'est disponible, l'application affiche l'aide locale installée sur votre ordinateur.

Pour utiliser le système d'aide

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Aide > Sommaire de l'aide**.
 - Appuyez sur **F1**.
- 2 Dans la fenêtre d'aide, cliquez sur l'un des onglets suivants :
 - **Contenu** : vous permet de parcourir les sujets de l'aide.
 - **Recherche** : vous permet de rechercher un mot ou une phrase précise (entre guillemets) dans l'ensemble du texte de l'aide. Par exemple, si vous recherchez des informations sur un outil ou une commande spécifique, vous pouvez taper le nom de l'outil ou de la commande (comme **Découper**) pour afficher une liste des rubriques pertinentes.

Guide de l'utilisateur Corel VideoStudio Pro X8 (PDF)

Vous pouvez consulter le **Guide de l'utilisateur Corel VideoStudio Pro X8 (PDF)** en ligne, ou le télécharger sur votre ordinateur ou votre tablette. Vous pouvez imprimer les pages que vous souhaitez à tout moment. Vous pouvez rechercher le PDF dans le menu d'aide (**Aide > Guide d'utilisation (PDF)**).


Compréhension de la terminologie de VideoStudio

Découvrez la terminologie utilisée dans le domaine de l'édition de vidéos. Afin de vous aider, nous avons élaboré une liste des termes spécifiques à l'édition de vidéos les plus fréquemment utilisés dans

Corel VideoStudio Pro. Qu'est-ce qu'un curseur et que signifie la notion de rendu ? Trouvez la réponse en consultant le « Glossaire » à la page 297.

Apprentissage par modules d'apprentissage vidéo

La fenêtre du centre d'apprentissage (anglais uniquement) vous permet de rechercher et d'afficher une série de vidéos pour en savoir plus sur l'application et l'édition de vidéos.



Pour obtenir des modules d'apprentissage supplémentaires, rendez-vous également à l'adresse www.youtube.com/VideoStudioPro.

Pour ouvrir la fenêtre du centre d'apprentissage

- Sélectionnez **Aide** ► **Modules d'apprentissage vidéo**.

Utilisation de ressources en ligne

À partir du menu d'aide de Corel VideoStudio Pro et du site Web de Corel, vous avez accès à plusieurs pages Web destinées aux communautés et à l'assistance à la clientèle. Vous avez ainsi accès des ressources, telles que des téléchargements, des modules

d'apprentissage, des conseils, des lettres d'information, des groupes de discussion et d'autres ressources en ligne.

Pour accéder aux ressources en ligne de Corel VideoStudio

- Utilisez votre navigateur Internet pour accéder à <http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod5190084>. Vous y trouverez des liens vers des ressources d'apprentissage, ainsi que vers des communautés, comme les messages Facebook relatifs à VideoStudio(<https://www.facebook.com/corelvideostudio>) et les discussions du forum Digital Media (<http://forum.corel.com/>).



Visite de l'espace de travail

Corel VideoStudio Pro comprend trois espaces de travail : Capturer, Éditer et Partager. Ces espaces de travail sont basés sur les étapes clés du processus d'édition de vidéos. Les espaces de travail personnalisables vous permettent de réorganiser les panneaux pour répondre à vos préférences et garantir que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un coup d'œil.

Cette section présente les sujets suivants :

- Exploration des espaces de travail
- Basculement entre les différents espaces de travail
- Utilisation du panneau Lecteur
- Utilisation de la barre d'outils
- Personnalisation de l'espace de travail

Exploration des espaces de travail

Corel VideoStudio Pro comprend trois espaces de travail principaux :

- **Capturer**
- **Éditer**
- **Partager**


Chaque espace de travail contient des outils et commandes spécifiques pour vous aider à accomplir rapidement et efficacement vos tâches.

Vous pouvez personnaliser la taille et l'emplacement des éléments sur votre écran pour avoir un total contrôle de votre environnement d'édition. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une disposition

d'espace de travail personnalisée, reportez-vous à la section « Personnalisation de l'espace de travail » à la page 40.

Espace de travail Capturer

Vous pouvez enregistrer ou importer des clips multimédias directement sur le disque dur de votre ordinateur. Cette étape vous permet de capturer et d'importer des clips vidéo, photo et audio.



L'espace de travail **Capturer** comprend les composants suivants :

- 1. Barre de menus :** propose diverses commandes permettant de personnaliser Corel VideoStudio Pro, d'ouvrir et d'enregistrer des projets de films, de travailler avec des clips individuels, etc.
- 2. Fenêtre d'aperçu :** permet d'afficher la vidéo actuellement lue dans le panneau Lecteur.

3. Panneau Bibliothèque : dépôt de stockage pour tous les clips multimédias capturés.


4. Zone de navigation : fournit des boutons permettant de lire et de découper avec précision dans le panneau Lecteur.

5. Panneau Information : vous permet d'afficher des informations sur les fichiers avec lesquels vous travaillez.

6. Options de capture : permettent d'afficher différentes méthodes de capture et d'importation de fichiers multimédias.

Espace de travail Éditer

Lorsque vous ouvrez Corel VideoStudio Pro, l'espace de travail **Éditer** s'affiche comme espace de travail par défaut. L'espace de travail **Éditer** et la **ligne de temps** constituent le cœur de Corel VideoStudio Pro. Vous pouvez les utiliser pour organiser, éditer, découper et ajouter des effets à vos clips vidéo.



L'espace de travail **Éditer** comprend les composants suivants :

- 1. Barre de menus** : propose diverses commandes permettant de personnaliser Corel VideoStudio Pro, d'ouvrir et d'enregistrer des projets de films, de travailler avec des clips individuels, etc.
- 2. Fenêtre d'aperçu** : permet d'afficher la vidéo actuellement lue dans le panneau Lecteur.
- 3. Panneau Bibliothèque** : un dépôt de stockage pour tout ce dont vous avez besoin pour créer un film, y compris des échantillons de clips vidéo, photo et de musique, et vos clips importés. Il inclut également des modèles, des transitions, des titres, des graphismes, des filtres et des chemins. La zone **Options** s'ouvre dans le panneau **Bibliothèque**.
- 4. Zone de navigation** : fournit des boutons permettant de lire et de découper avec précision dans le panneau Lecteur.

5. **Barre d'outils** : vous permet de faire votre choix parmi diverses fonctionnalités liées au contenu de la **ligne de temps**.

6. **Panneau Ligne de temps** : la **ligne de temps** correspond à l'endroit où vous assemblez les clips multimédias à utiliser dans votre projet vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ligne de temps » à la page 81.

Espace de travail Partager

L'espace de travail **Partager** vous permet d'enregistrer et de partager votre film terminé.



L'espace de travail **Partager** comprend les composants suivants :

1. **Barre de menus** : propose diverses commandes permettant de personnaliser Corel VideoStudio Pro, d'ouvrir et d'enregistrer des projets de films, de travailler avec des clips individuels, etc.

2. **Fenêtre d'aperçu** : permet d'afficher la vidéo actuellement lue dans le panneau Lecteur.

3. Zone de sélection de catégorie : vous permet de faire votre choix entre les catégories de sortie Ordinateur, Périphérique, Web, Disque et Films 3D. Pour les projets HTML5, vous pouvez choisir HTML5 et Projet Corel VideoStudio.

4. Zone de format : vous offre une sélection de formats de fichier, de profils et de descriptions. Pour le partage sur le Web, elle affiche les paramètres de votre compte.

5. Zone de navigation : fournit des boutons permettant de lire et de découper avec précision dans le panneau Lecteur.

6. Zone d'information : vous permet d'afficher les informations sur l'emplacement de sortie et offre une estimation de la taille du fichier.

Basculement entre les différents espaces de travail

Corel VideoStudio Pro simplifie le processus de création de films en organisation les commandes dont vous avez besoin en trois espaces de travail qui correspondent aux différentes étapes du processus d'édition de vidéos.

Capturer

Vous pouvez enregistrer ou importer des clips multimédias directement sur le disque dur de votre ordinateur dans l'espace de travail **Capturer**. Cet espace de travail vous permet de capturer et d'importer des clips vidéo, photo et audio.

Éditer

L'espace de travail **Éditer** inclut la **ligne de temps**. C'est le cœur de Corel VideoStudio Pro, là où vous pouvez organiser, éditer, découper et ajouter des effets à vos clips vidéo.

Partager

L'espace de travail **Partager** vous permet d'enregistrer et de partager votre film. Vous pouvez enregistrer votre fichier vidéo, le graver sur un disque ou le télécharger sur le Web.

Pour basculer entre les espaces de travail

- En haut de la fenêtre de l'application, cliquez sur l'un des onglets suivants :
 - Capturer
 - Éditer
 - Partager

Utilisation du panneau Lecteur

Le panneau Lecteur comprend la fenêtre d'aperçu et la zone de navigation, qui offre des boutons de lecture et de découpe de précision pour les clips. Utilisez les commandes la zone de navigation pour vous déplacer dans un clip sélectionné ou dans votre projet. Utilisez les **poignées de découpe** et le **curseur** pour éditer vos clips. Dans l'espace de travail **Capturer**, ce panneau sert également pour contrôler le caméscope DV ou HDV.







Le panneau Lecteur est constitué de la fenêtre d'aperçu (1) et de la zone de navigation (2).

Zone de navigation

Le tableau ci-dessous décrit les commandes disponibles dans la zone de navigation.

	Partie	Description
	Curseur	Vous permet de parcourir le projet ou le clip.
	Poignées de découpe	Vous permettent de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de découper un clip.
	Mode Projet/clip	Permet de générer un aperçu du projet en entier ou d'un clip sélectionné uniquement.
	Lire	Permet de lire, de faire une pause ou de reprendre la lecture du projet courant ou d'un clip sélectionné.
	Accueil	Permet de revenir au repère ou au segment de départ.
	Précédent	Retourne sur l'image précédente.
	Suivant	Va sur l'image suivante.
	Fin	Permet d'avancer jusqu'au repère ou au segment de fin.
	Répéter	Fait une lecture en boucle.
	Volume système	Vous permet d'ajuster le volume des haut-parleurs de votre ordinateur en faisant glisser un curseur.
	Aperçu HD	Vous permet de générer un aperçu haute définition des clips et des projets.

	Partie	Description
	Code temporel	Vous permet de passer directement à une partie de votre projet ou à un clip sélectionné en spécifiant le code temporel exact.
	Agrandir la fenêtre d'aperçu	Permet d'augmenter la taille de la fenêtre d'aperçu.
	Clip fractionné	Permet de fractionner le sélectionné. Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez que le clip soit fractionné, puis cliquez sur ce bouton.
	Marque de début/fin	Permet de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de définir des marques de début et de fin pour la découpe d'un clip.

Le bouton **Lire** de la zone de navigation est destiné à deux fins : pour la lecture de votre projet en entier ou d'un clip sélectionné.

Pour obtenir un aperçu de projets ou de clips

- Cliquez sur **Projet** ou sur **Clip**, puis cliquez sur **Lire**.



En cours de travail, il est souvent nécessaire de prévisualiser fréquemment son projet afin d'en apprécier l'état d'avancement.

Lecture instantanée vous permet d'obtenir rapidement un aperçu des changements apportés à votre projet. La qualité de lecture dépend des ressources de votre ordinateur.



Vous pouvez choisir de ne lire qu'une portion de votre projet. La plage d'images sélectionnée pour l'aperçu est appelée **domaine d'aperçu** et est signalée par une barre colorée dans le panneau Règle.




Pour lire uniquement la plage découpée







- 1 Utilisez les **poignées de découpe** ou les boutons **Marque de début/fin** pour sélectionner le domaine d'aperçu.
- 2 Pour obtenir un aperçu de la plage sélectionnée, sélectionnez ce que vous désirez prévisualiser (**Projet** ou **Clip**), puis cliquez sur **Lire**. Pour prévisualiser l'intégralité du clip, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée, puis cliquez sur **Lire**.




Utilisation de la barre d'outils

La barre d'outils fournit un accès facile à de nombreuses commandes d'édition. Vous pouvez changer la vue du projet, faire un zoom avant ou arrière sur la **ligne de temps** du projet, et lancer différents outils conçus pour vous aider à éditer efficacement.



	Partie	Description
	vue Storyboard	Affiche les diapos de média dans l'ordre chronologique.
	vue Ligne de temps	Vous permet de réaliser une édition précise de vos clips sur des pistes séparées, et d'ajouter et de positionner d'autres éléments, comme des titres, des incrustations, une voix off et de la musique.
	Annuler	Annule la dernière action.

	Partie	Description
	Rétablir	Répète la dernière action qui a été annulée.
	Option d'enregistrement/de capture	Permet d'afficher le panneau Option d'enregistrement/de capture, où vous pouvez capturer une vidéo, importer des fichiers, enregistrer des voix off et prendre des instantanés.
	Mélangeur de son	Lance le mélangeur de son multicanal et la ligne de temps audio multipiste, ce qui vous permet de personnaliser les paramètres audio.
	musique auto	Lance le panneau Options Musique auto pour ajouter une musique de fond à votre projet selon une variété de styles et d'humeurs. Vous pouvez définir la musique afin qu'elle corresponde à la durée de votre projet.
	Suivre mouvement	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Suivre mouvement, afin de créer des chemins de suivi d'éléments particuliers dans des clips vidéo sélectionnés.
	Éditeur de sous-titres	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de sous-titres pour détecter et organiser des segments, afin d'ajouter facilement des titres dans les clips vidéo sélectionnés.

	Partie	Description
	Zoom avant/ arrière	Vous permet d'ajuster votre vue de la ligne de temps de projet en utilisant le curseur et les boutons de zoom.
	Ajuster le projet dans la fenêtre Ligne de temps	Règle la vue du projet, afin qu'elle s'ajuste à l'étendue totale de la ligne de temps.
 0:00:08.00	Durée de projet	Affiche la durée totale du projet.

Personnalisation de l'espace de travail

Le nouvel espace de travail est conçu pour vous fournir une meilleure expérience d'édition. Vous pouvez désormais personnaliser la taille de la fenêtre du programme, ainsi que la taille et la position des éléments sur votre écran pour contrôler entièrement votre environnement d'édition.

Chaque panneau se comporte comme une fenêtre indépendante, qui peut être modifiée selon vos préférences d'édition, ce qui est très utile lorsque vous faites de l'édition sur de grands écrans ou à l'aide de deux écrans.



Les panneaux principaux sont :

1. **Panneau Lecteur** : contient la **fenêtre d'aperçu** et la zone de navigation.
2. **Panneau Ligne de temps** : contient la **barre d'outils** et la **ligne de temps**.
3. **Panneau Bibliothèque** : contient la bibliothèque multimédia et la zone **Options**.



Pour déplacer un panneau

- Double-cliquez sur le coin supérieur gauche du **panneau Lecteur**, du **panneau Ligne de temps** ou du **panneau Bibliothèque**.
Lorsque le panneau est actif, vous pouvez le réduire, l'agrandir ou le redimensionner.




Vous pouvez également faire glisser le panneau à l'extérieur de la fenêtre d'application principale dans une zone d'affichage secondaire pour les configurations à deux écrans.

Pour personnaliser la taille de la fenêtre du programme

- Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Restaurer**  et faites glisser les extrémités de la fenêtre du programme jusqu'à la taille désirée.
 - Cliquez sur le bouton **Agrandir**  pour procéder l'édition en mode plein écran.

Pour amarrer un panneau

- 1 Cliquez et conservez la prise d'un panneau actif.
Le guide d'amarrage s'affiche.



- 2 Faites glisser votre souris sur le guide d'amarrage et choisissez une position d'amarrage, afin de fixer le panneau en place.

Pour enregistrer une disposition d'espace de travail personnalisée

- Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de disposition > Enregistrer**

sous, puis sur une option personnalisée.

Pour charger une disposition d'espace de travail personnalisée

- Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de disposition** > **Passer à**, et choisissez **Valeur par défaut** ou un des paramètres personnalisés que vous avez enregistrés.


Pour en savoir plus sur les combinaisons de touches de raccourci attribuées à chaque paramètre prédéfini, reportez-vous à la section « Raccourcis des paramètres de disposition » à la page 291.



Vous pouvez également modifier les paramètres de disposition à partir de l'onglet **Disposition d'interface utilisateur** dans **Paramètres** > **Préférences**.

Pour définir des préférences de programme

- Cliquez sur **Paramètres** > **Préférences** ou appuyez sur **F6** pour lancer la boîte de dialogue **Préférences**.



Capture et importation

Corel VideoStudio Pro vous permet de capturer ou d'importer des vidéos à partir de disques DVD vidéo, AVCHD et BDMV, ainsi que de caméscopes qui enregistrent sur des cartes mémoire, de la mémoire interne de disques, des caméscopes DV ou HDV, des périphériques mobiles et des périphériques de capture TV analogiques et numériques.

Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Capturer
- Capture de vidéos et de photos
- Capture de vidéo numérique (DV)
- Utilisation de DV Quick Scan
- Capture de vidéo analogique
- Importation depuis Digital Media
- Recherche et fractionnement de scènes

Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Capturer

Dans l'espace de travail **Capturer**, Corel VideoStudio Pro affiche la **bibliothèque** et le panneau d'**options** de capture, dans lequel différentes méthodes de capture et d'importation de contenu multimédia sont disponibles.

Le tableau ci-dessous décrit les options de l'espace de travail Capturer.



Cliquez sur **Capter la vidéo** pour capturer des vidéos et photos sur votre ordinateur, à partir de votre caméscope.



Cliquez sur **DV Quick Scan** pour analyser votre bande DV et sélectionner les scènes.



Cliquez sur **Importer depuis Digital Media** pour ajouter des clips multimédias provenant d'un disque formaté DVD vidéo, AVCHD, BDMV ou de votre disque dur. Cette fonction vous permet également d'importer une vidéo directement depuis un caméscope AVCHD, Disque Blu-ray ou DVD.



Cliquez sur **Image par image** pour créer des animations image par image instantanées en utilisant des images capturées à partir de vos périphériques de capture de photos et de vidéos.



Cliquez sur **Capture d'écran** pour créer des vidéos de capture d'écran qui capturent toutes les actions de l'ordinateur et les éléments affichés à l'écran.

Capture de vidéos et de photos

La procédure de capture est similaire pour tous les types de caméscopes ; notez cependant que la configuration des paramètres de capture disponibles dans le panneau Options de capture vidéo varie pour chaque type de source.

Le panneau Options de capture vidéo comprend les composants suivants :

- **Durée** : permet de définir le temps de capture.
- **Source** : permet d'afficher le périphérique de capture sélectionné et de répertorier les autres périphériques de capture installés sur votre ordinateur.

- **Format** : propose une liste d'options qui vous permet de sélectionner un format de fichier pour enregistrer la vidéo capturée.
- **Nom de fichier** : vous permet de spécifier un préfixe pour les fichiers capturés.
- **Dossier de capture** : vous permet de spécifier un emplacement pour les fichiers capturés.
- **Fractionner par scène** : vous permet de séparer automatiquement la vidéo capturée en plusieurs fichiers selon les changements dans la date et l'heure de tournage.
- **Capturer dans la bibliothèque** : choisissez ou créez un dossier **Bibliothèque** dans lequel vous voulez enregistrer votre vidéo.
- **Options** : affiche un menu vous permettant de modifier vos paramètres de capture.
- **Capturer la vidéo** : vous permet de transférer la vidéo de votre source vers votre disque dur.
- **Prendre un instantané** : vous permet de capturer l'image vidéo affichée sous forme de photo.

Pour capturer des clips vidéo et des photos à partir de votre caméscope

- 1 Connectez votre caméscope à votre ordinateur et démarrez-le. Mettez-le en mode **Lire** (ou **VTR/VCR**).
- 2 Dans le panneau Options de capture, cliquez sur **Capturer la vidéo**.
- 3 Sélectionnez votre périphérique de capture dans la liste déroulante **Source**.
- 4 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier. Dans la liste déroulante **Capturer**, tapez un emplacement de dossier, ou cochez la case **Capturer dans la bibliothèque** et choisissez un dossier dans la liste déroulante.

Note: Cliquez sur **Options** pour personnaliser les paramètres de capture spécifiques à votre périphérique vidéo.

- 5 Balayez votre vidéo pour rechercher la portion à capturer.

Note: Si vous capturez une vidéo à partir d'un caméscope DV ou HDV, utilisez la zone de navigation pour lire votre bande vidéo.

- 6 Lorsque la vidéo à capturer se trouve déjà sur le repère, cliquez sur **Capter la vidéo**. Cliquez sur **Arrêter la capture** ou appuyez sur **[Echap]** pour arrêter la capture en cours.

- 7 Pour capturer une photo à partir du métrage vidéo, interrompez la vidéo sur l'image désirée, puis cliquez sur **Prendre un instantané**.


Note: Quand votre caméscope est en mode Enregistrer (habituellement appelé **APPAREIL** ou **FILM**), vous pouvez capturer de la vidéo en direct.

Note: Les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue **Propriétés vidéo** varient en fonction du format de fichier de capture que vous avez choisi.


Pour capturer des vidéos et des photos à partir d'un appareil photo reflex numérique

- 1 Connectez votre appareil photo reflex numérique à l'ordinateur et allumez-le.
- 2 Cliquez sur **Capter la vidéo** et sélectionnez votre périphérique dans la liste déroulante **Source**.
- 3 Indiquez l'emplacement du dossier dans lequel vous avez enregistré les fichiers en cliquant sur le bouton **Dossier de capture** .
- 4 Cliquez sur **Capter la vidéo** pour lancer l'enregistrement. Cliquez sur **Arrêter la capture** ou appuyez sur **[Echap]** pour arrêter la capture en cours.
- 5 Pour capturer une photo lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, cliquez sur **Prendre un instantané**.

Pour capturer une vidéo depuis un caméscope HDV

- 1 Connectez votre caméscope HDV sur le port IEEE-1394 de votre ordinateur à l'aide du câble IEEE-1394.
- 2 Allumez votre caméscope et faites-le basculer en mode **Live/Éditer**. Vérifiez ensuite que votre caméscope HDV est bien réglé en mode HDV.
Note: avec les caméscopes HDV Sony, ouvrez l'écran LCD et vérifiez que la mention **HDVout I-Link** est bien affichée sur l'écran LCD, afin de vous assurer que l'appareil est en mode HDV. Si vous voyez **DVout I-Link**, appuyez sur **P-MENU** dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans le menu, appuyez sur **MENU** > **STANDARD SET** > **VCR HDV/DV**, puis sur **HDV**.
- 3 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capturer la vidéo** 

Pour capturer la vidéo DVB-T

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capturer la vidéo** 
Note: Avant la capture, assurez-vous que la source DVB-T est connectée par le biais d'une carte de capture compatible installée sur votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **Source TV numérique** dans la liste déroulante **Source**.
- 3 Cliquez sur **Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**. La boîte de dialogue **Propriétés vidéo** s'affiche.
- 4 Dans l'onglet **Source d'entrée**, sélectionnez **TV** dans liste déroulante **Source d'entrée**. Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans **Liste des canaux**, cliquez sur **Commencer la recherche** pour lancer la recherche de canaux.
Note: Les canaux DVB-T ne sont pas balayés automatiquement. Veillez à bien balayer manuellement les canaux avant de capturer.
- 6 Cliquez sur **Capturer la vidéo**.
- 7 Cliquez sur **Oui** lorsque vous y êtes invité si vous voulez démarrer la capture et récupérer automatiquement la vidéo DVB-T.

- 8 Suivez le reste des étapes de la procédure décrite pour la capture des vidéos.

Pour capturer une séquence d'émission TV

- 1 Sélectionnez votre périphérique tuner TV dans la liste déroulante **Source**.
- 2 Cliquez sur **Options > Propriétés vidéo** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés vidéo**. Si nécessaire, ajustez les paramètres correctement.
Cliquez sur l'onglet **Informations du tuner** pour choisir **Antenne** ou **Câble**, rechercher les canaux disponibles dans votre région, etc.
- 3 Dans la zone **Canal**, précisez le numéro du canal à partir duquel vous voulez effectuer une capture.

Pour capturer une vidéo au format MPEG-2

- 1 Dans **Source**, choisissez votre source vidéo.
- 2 Dans **Dossier de capture**, précisez ou recherchez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez stocker vos clips.
- 3 Cliquez sur **Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez un profil dans le menu déroulant **Profil courant**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur **Capturer la vidéo** pour démarrer la capture et sur **Arrêter la capture** pour terminer la session de capture. Votre clip multimédia sera automatiquement stocké dans le dossier spécifié, au format MPEG-2.

Capture de vidéo numérique (DV)

Pour capturer la vidéo numérique (DV ou Digital Vidéo) dans son format d'origine, sélectionnez **DV** dans la liste **Format** du panneau

Options. Ce choix vous permet d'enregistrer la vidéo capturée dans un fichier DV AVI (.avi).



Vous pouvez également utiliser l'option **DV Quick Scan** pour capturer de la vidéo numérique DV AVI Type 1 et Type 2.

Lors des captures de DV, cliquez sur **Options** dans le panneau Options et sélectionnez **Propriétés vidéo** pour ouvrir un menu. Dans le profil courant, choisissez de capturer de la DV au format **DV Type 1** ou **DV Type 2**.

Utilisation de DV Quick Scan

Utilisez cette option pour balayer un périphérique DV dans le but d'y sélectionner des scènes à importer. Il vous est possible d'ajouter la date et l'heure à votre vidéo.

Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la section « Assistant DV sur DVD » à la page 293.

Pour ajouter la date et l'heure de votre vidéo

- 1 Après le balayage de votre cassette DV, cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Importer les paramètres** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Insérer dans la ligne de temps** et choisissez **Ajouter les informations de date vidéo comme titre**.

Note: Si vous souhaitez que la date de tournage apparaisse pendant toute la durée de la vidéo, sélectionnez **Vidéo entière**. Si vous ne souhaitez qu'une partie de la vidéo, sélectionnez **Durée** et spécifiez le nombre de secondes.

Capture de vidéo analogique

Lorsque le métrage est capturé à partir de sources analogiques, telles que des caméscopes ou magnétoscopes VHS, S-VHS, Video-8 ou Hi8,

il est converti dans un format numérique qui peut être lu et stocké par l'ordinateur. Avant la capture, choisissez le format de fichier à utiliser pour enregistrer la vidéo capturée dans la liste **Format** du panneau Options.

Pour préciser le type de la source vidéo à partir de laquelle vous réalisez la capture

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez personnaliser les paramètres de capture suivants :
 - Dans l'onglet **Source d'entrée**, indiquez si vous capturez de la vidéo NTSC, PAL ou SECAM, et sélectionnez la **Source d'entrée** (TV, Composite ou S-Vidéo).
 - Dans l'onglet **Gestionnaire de couleurs**, vous pouvez ajuster la source vidéo pour garantir des captures de bonne qualité.
 - Dans l'onglet **Modèle**, choisissez la taille d'image et la méthode de compression à utiliser pour enregistrer la vidéo capturée.

Importation depuis Digital Media

Vous pouvez importer une vidéo DVD, AVCHD, BDMV et des photos à partir d'un disque, d'un disque dur, d'une carte mémoire ou d'un caméscope numérique.

Pour importer depuis Digital Media

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Importer depuis Digital Media**.
- 2 Cliquez sur **Sélectionner les dossiers sources pour l'importation** et recherchez les dossiers contenant votre support numérique, puis cliquez sur **OK**.

- 3 Cliquez sur **Démarrer**, et la boîte de dialogue **Importer depuis Digital Media** s'affiche.



- 4 Choisissez les clips multimédias que vous souhaitez importer et cliquez sur **Démarrer l'importation**. Toutes les vidéos importées seront ajoutées à la liste des diapos dans la **bibliothèque**.

Pour activer l'extraction du code temporel pour AVCHD

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Importer depuis Digital Media**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement du fichier dans la liste **Sélectionner les dossiers sources pour l'importation** et cliquez sur **Démarrer**.
- 3 Choisissez les clips multimédias que vous souhaitez importer et cliquez sur **Démarrer l'importation** pour lancer **Importer les paramètres**.
- 4 Dans **Destination d'importation**, sélectionnez **Insérer dans la ligne de temps** ou **Ajouter les informations de date vidéo comme titre**.
- 5 Choisissez **Vidéo entière** pour importer le code temporel du fichier vidéo, afin qu'il s'affiche pendant toute la durée de la vidéo. Choisissez **Durée** pour importer le code temporel comme titre à

afficher pendant une durée déterminée. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres.

Note: Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres à toutes les vidéos que vous importez et masquer la boîte de dialogue **Importer les paramètres** en cochant la case **Appliquer ce réglage et ne jamais me reposer la question**. Vous pouvez également choisir de cocher la même case dans l'onglet **Capturer** de la boîte de dialogue **Préférences de programme**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Personnalisation de l'espace de travail » à la page 40.

Recherche et fractionnement de scènes

Une même bande DV peut contenir une vidéo prise à différents moments. Corel VideoStudio Pro détecte automatiquement ces segments et les enregistre dans des fichiers distincts.

Pour trouver des scènes dans la vidéo

- Faites glisser le **Curseur Navette** pour vous déplacer en avant ou en arrière sur la vidéo à différentes vitesses.



Pour utiliser le fractionnement par scène

- Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capturer la vidéo**.
- Cochez la case **Fractionner par scène** dans le panneau Options de capture vidéo. Corel VideoStudio Pro recherche alors automatiquement les scènes selon leurs date et heure de tournage et les capture sous forme de fichiers séparés.



Éléments de base des projets

Corel VideoStudio Pro combine la vidéo, les titres, les sons et les effets dans un processus de « rendu ». Les paramètres de projet déterminent la façon dont votre projet est rendu lorsque vous le prévisualisez. La vidéo produite peut ensuite être lue sur votre ordinateur, gravée sur un disque ou téléchargée sur Internet.

Cette section traite des sujets suivants :

- Création de nouveaux projets et ouverture de projets
- Utilisation des modèles de projet instantané
- Définition des propriétés de projet
- Création de profils personnalisés
- Édition avec Smart Proxy
- Aperçu de votre projet ou de vos clips
- Annulation et rétablissement d'actions
- Affichage et masquage du quadrillage
- Enregistrement de projets
- Enregistrer vos projets à l'aide de Smart Package
- Ajout de repères et de chapitres

Création de nouveaux projets et ouverture de projets

Lorsque vous lancez Corel VideoStudio Pro, il ouvre automatiquement un nouveau projet et vous permet de démarrer la création de votre film. Les nouveaux projets utilisent toujours les paramètres par défaut de l'application. Vous pouvez également créer des projets HTML5 à publier sur le Web.

Vous pouvez ouvrir des projets précédemment enregistrés et, si vous souhaitez combiner plusieurs projets, vous avez la possibilité d'ajouter des projets précédemment enregistrés à un nouveau projet.

Pour créer un nouveau projet

- Cliquez sur **Fichier > Nouveau projet [Ctrl + N]**.

Pour créer un nouveau projet HTML5

- Cliquez sur **Fichier > Nouveau projet HTML5 [Ctrl + M]**.

Pour créer un nouveau FastFlick projet


- 1 Cliquez sur **Outils > FastFlick**.
- 2 Dans la fenêtre FastFlick, cliquez sur **Menu > Nouveau projet**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « FastFlick » à la page 223.

Pour ouvrir un projet existant

- Cliquez sur **Fichier > Ouvrir un projet [Ctrl + O]**.

Pour ajouter un projet existant à un nouveau projet

- 1 Dans la bibliothèque, cliquez sur le bouton **Média** .
- 2 Faites glisser un fichier de projet (.vsp) de la bibliothèque dans la ligne de temps.

Si le fichier ne se trouve pas dans la bibliothèque, cliquez sur le bouton **Importer des fichiers multimédia**, accédez à un fichier de projet (stocké dans le dossier par défaut **Mes projets**), sélectionnez le fichier et cliquez sur **Ouvrir**.

- 3 Faites glisser le fichier de projet vers la ligne de temps. Toutes les pistes, clips multimédias et éléments du projet s'affichent dans la ligne de temps.


Pour aplatir le projet afin de l'ajouter à une piste spécifique, maintenez enfoncée la touche **Maj** avant de relâcher le bouton de la souris.

Utilisation des modèles de projet instantané


Les modèles de projet instantané vous permettent de suivre rapidement le processus de création de films en vous proposant des projets de film préassemblés. Il vous suffit de remplacer les clips et photos de l'espace réservé par vos propres médias, et vous avez terminé. C'est également une formidable méthode pour découvrir les composants d'un projet de film.

Vous pouvez utiliser un modèle pour l'ensemble du film ou ajouter plusieurs modèles. Par exemple, vous pouvez utiliser différents modèles pour le début, le milieu et la fin de votre film. Vous pouvez même créer et enregistrer vos modèles personnalisés. Par exemple, si vous créez une série de vidéos, vous pouvez créer un modèle pour que toutes les vidéos aient un style cohérent.

Pour ouvrir un modèle de projet instantané

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur le bouton **Projet instantané**  dans le panneau **Bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur une catégorie de modèle dans les dossiers qui s'affichent.



- 3 Pour afficher un aperçu d'un modèle, cliquez sur la diapo du modèle, puis sur **Lire**  dans le panneau Lecteur.
- 4 Faites un clic droit sur la diapo du modèle, et choisissez l'emplacement d'insertion dans la **ligne de temps** entre **Ajouter au début** et **Ajouter à la fin**.
Le modèle est ajouté à la **ligne de temps**.



Vous pouvez aussi ajouter un modèle à votre projet en faisant glisser la diapo vers la **ligne de temps**.

Pour remplacer des clips, des photos et de la musique dans un modèle de projet instantané

- 1 Faites glisser un clip, une photo ou de la musique de la **bibliothèque** vers le clip, la photo ou la piste de musique dans l'espace réservé approprié.
- 2 Appuyez sur **[Ctrl]** et relâchez le bouton de la souris.

Pour créer un modèle de projet instantané

- 1 Ouvrez le projet vidéo que vous souhaitez enregistrer comme modèle.
- 2 Cliquez sur **Fichier > Exporter comme modèle**.
- 3 Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre projet, cliquez sur **Oui**.
- 4 Saisissez un **nom de fichier**, un **sujet** et une **description**.

- 5 Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre modèle et cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Dans la boîte de dialogue **Exporter un projet comme modèle**, déplacez le curseur pour afficher la diapo du modèle de votre choix.
- 7 Précisez le chemin et le nom du fichier. Dans la liste déroulante, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous voulez conserver votre modèle.
Les détails du modèle s'afficheront aussi.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Pour importer des modèles de projet

- 1 Cliquez sur **Importer un modèle de projet** et recherchez le fichier *.vpt que vous souhaitez importer.
- 2 Cliquez sur **Ouvrir**.

Définition des propriétés de projet

Les **propriétés de projet** vous servent de modèle pour vos projets de film. Les paramètres de projet de la boîte de dialogue **Propriétés de projet** déterminent l'apparence et la qualité d'un projet lorsqu'il est prévisualisé à l'écran.

Les propriétés de projet sont basées sur un profil. Vous pouvez utiliser un profil existant ou créer un profil personnalisé. Pour plus d'informations sur les profils personnalisés, reportez-vous à la section « Création de profils personnalisés » à la page 60.

Pour modifier des propriétés de projet

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Propriétés de projet**.
- 2 Sélectionnez les options de paramétrage adéquates dans la boîte de dialogue **Propriétés de projet**.

3 Cliquez sur **OK**.



Lorsque vous personnalisez les paramètres de projet, veillez à faire en sorte que les paramètres soient identiques aux attributs du métrage vidéo qui sera capturé, afin d'éviter toute déformation des images vidéo et d'éviter les omissions d'images. Cependant, les performances de l'aperçu peuvent diminuer pour les projets comprenant des fichiers haute résolution, en fonction des spécifications du système.

Création de profils personnalisés

Les profils contiennent des paramètres qui définissent la façon de créer le fichier film final. En utilisant les profils prédéfinis fournis par Corel VideoStudio Pro, ou en créant et en enregistrant vos propres profils dans le **gestionnaire de profils de film**, vous pouvez avoir plusieurs versions de votre film final. Par exemple, vous pouvez créer des profils qui fournissent une sortie de haute qualité pour l'enregistrement sur DVD et sur bande vidéo, et vous pouvez créer des profils qui génèrent des fichiers de qualité moindre, idéalement adaptés pour le streaming Web et la diffusion par messagerie électronique.

Vous pouvez également choisir des profils et créer des profils personnalisés dans l'espace de travail **Partager** avant de générer votre projet de film. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager » à la page 261.

Pour créer des profils personnalisés

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de profils de film**. La boîte de dialogue **Gestionnaire de profils de film** s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur** ou **3D**.

- 3 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier.
- 4 Cliquez sur **Nouveau**.
- 5 Dans la boîte de dialogue **Nouvelles options de profil**, cliquez sur l'onglet **Corel VideoStudio Pro** et tapez un nom dans la zone **Nom du profil**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Général** et sélectionnez les paramètres de votre choix.
Note: Des onglets et paramètres supplémentaires sont disponibles selon le type de format sélectionné.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Pour choisir un profil personnalisé pour votre projet

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de profils de film**. La boîte de dialogue **Gestionnaire de profils de film** s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur** ou **3D**.
- 3 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier.
- 4 Dans la zone **Profil**, choisissez **Profils personnels** dans la liste déroulante.
Les profils personnels précédemment enregistrés sont répertoriés dans la zone sous la liste déroulante.
- 5 Cliquez sur le profil souhaité, puis sur **Fermer**.

Édition avec Smart Proxy

La fonction Smart Proxy procure une expérience d'édition plus fluide lorsque vous travaillez avec des fichiers vidéo haute définition volumineux.

Lorsque vous éditez ou prévisualisez votre projet, les fichiers proxy sont utilisés en lieu et place de leurs équivalents source vidéo volumineux. Cette fonction est particulièrement utile pour manipuler une prise de métrage en HD, qui peut demander beaucoup de ressources à

l'ordinateur afin d'être traité. Lorsque vous générez le rendu d'un fichier vidéo, ce sont les fichiers source de la vidéo d'origine qui sont en revanche utilisés.

Les fichiers proxy sont des copies de travail à résolution plus faible des fichiers vidéo. Ils ont une résolution ou un débit binaire de compression réduit, ce qui accélère l'édition des fichiers haute définition, comme les HDV et AVCHD. Les fichiers proxy dépendent de la source plutôt que du projet. En d'autres termes, les fichiers proxy peuvent être partagés entre plusieurs projets. Smart Proxy peut également être utilisé avec d'autres formats de fichier vidéo et ne se limite pas aux fichiers HD.

Pour activer la création de fichier proxy

- Cliquez sur **Paramètres** > **Gestionnaire Smart Proxy** > **Activer Smart Proxy**.

Note: La fonction Smart Proxy est activée par défaut si le matériel informatique peut la prendre en charge. Cependant, vous pouvez forcer la création de proxy, à tout moment, en faisant un clic droit sur un fichier ou sur plusieurs fichiers de la **ligne de temps**, et en sélectionnant **Créer un fichier Smart Proxy**.

Pour définir l'environnement de génération des fichiers Smart Proxy

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Gestionnaire Smart Proxy** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Performance** de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez personnaliser les paramètres Smart Proxy.



Le **gestionnaire de fichiers Smart Proxy** énumère les fichiers source et proxy. Vous pouvez utiliser ce gestionnaire pour supprimer les fichiers proxy dont vous n'avez plus besoin.

Le **gestionnaire Smart Proxy Queue** affiche les fichiers pour lesquels seront générés des proxy.

Pour les fichiers HDV et AVCHD, Smart Proxy est automatiquement activé lors de la capture et de l'utilisation de tels fichiers dans votre projet.

Lorsque Smart Proxy est activé, des fichiers proxy sont automatiquement créés et utilisés dans votre projet à chaque fois que vous insérez des fichiers vidéo dans la **ligne de temps**.

Pour voir la liste des fichiers vidéo à générer en tant que fichiers proxy

- 1 Allez à **Paramètres > Gestionnaire Smart Proxy > Gestionnaire Smart Proxy Queue**.
- 2 Sélectionnez des fichiers que vous souhaitez inclure dans votre file.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Aperçu de votre projet ou de vos clips

Le bouton **Lire** de la zone de navigation du panneau Lecteur est destiné à deux fins :


- Lecture de tout votre projet
- Lecture d'un clip sélectionné

En cours de travail, il est souvent nécessaire de prévisualiser fréquemment son projet afin d'en apprécier l'état d'avancement.

Lecture instantanée vous permet d'obtenir rapidement un aperçu des changements apportés à votre projet. La qualité de lecture dépend des ressources de votre ordinateur.

Vous pouvez choisir de ne lire qu'une portion de votre projet. La plage d'images sélectionnée pour l'aperçu est appelée le **domaine d'aperçu** et signalée par une barre colorée dans le panneau Règle.

Si vous avez un projet en haute définition (HD), vous pouvez activer **Aperçu HD** pour afficher un aperçu de votre projet dans une qualité plus claire et supérieure. La vitesse dépend de votre système.



Pour afficher un aperçu d'un projet ou d'un clip

- 1 Dans la zone de navigation du panneau Lecteur, cliquez sur **Projet** ou **Clip**.
- 2 Cliquez sur **Lire**.

Note: Pour **Clip**, seul le clip actuellement sélectionné est lu.



Si vous souhaitez afficher un aperçu d'un projet en haute définition en HD complet, appuyez sur le bouton **Aperçu HD**.

Pour lire une partie d'un projet ou d'un clip

- 1 Utilisez les **poignées de découpe** ou les boutons **Marque de début/fin** pour sélectionner le domaine d'aperçu.
- 2 Dans le domaine d'aperçu sélectionné, dans la zone de navigation du panneau Lecteur, cliquez sur **Projet** ou **Clip**.
- 3 Cliquez sur **Lire**.

Annulation et rétablissement d'actions

Vous pouvez annuler ou rétablir le dernier jeu d'actions que vous avez effectuées en travaillant sur votre film.

Pour annuler la dernière action

- Cliquez sur le bouton **Annuler**  de la **barre d'outils**.

Pour rétablir la dernière action annulée

- Cliquez sur le bouton **Rétablir**  de la **barre d'outils**.



Vous pouvez régler le nombre de niveaux d'annulation dans la boîte de dialogue **Préférences**.


Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier **[Ctrl] + Z** et **[Ctrl] + Y** pour annuler et rétablir des actions, respectivement.


Affichage et masquage du quadrillage

Vous pouvez utiliser le quadrillage pour vous guider lorsque vous repositionnez ou redimensionnez des photos et vidéos. Vous pouvez également utiliser le quadrillage pour aligner les titres de votre film.

Pour afficher le quadrillage

- 1 Dans l'étape **Éditer**, double-cliquez sur un clip pour afficher le **panneau Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Attributs** et sélectionnez **Déformer le clip**.
- 3 Cochez **Afficher le quadrillage**.



Cliquez sur  pour ajuster les paramètres du quadrillage.

Enregistrement de projets

Vous pouvez enregistrer des projets pour les éditer ou les compléter ultérieurement. Pour protéger votre travail, vous pouvez activer l'enregistrement automatique à des intervalles réguliers.

Pour enregistrer le projet

- Cliquez sur **Fichier > Enregistrer [Ctrl + S]**.
Note: Les projets vidéo Corel VideoStudio Pro sont enregistrés au format de fichier *.vsp. Les projets vidéo HTML5 sont enregistrés au format de fichier *.vsh.

Pour enregistrer votre travail automatiquement

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences**, puis sur l'onglet **Général**.
- 2 Sélectionnez **Intervalle d'enregistrement automatique** : et spécifiez l'intervalle entre les enregistrements.

Note: Par défaut, ce paramètre est défini à 10 minutes.



Pour éviter de perdre accidentellement votre travail, enregistrez votre projet fréquemment.

Enregistrer vos projets à l'aide de Smart Package

L'empaquetage d'un projet vidéo est utile si vous voulez faire une copie de sauvegarde de votre travail, ou transférer vos fichiers pour les partager ou les éditer sur un ordinateur portable ou sur un autre ordinateur. Il vous est également possible de réunir votre projet dans un dossier zippé ou de le préparer pour un stockage en ligne à l'aide de la technologie de compression de fichier de WinZip, laquelle est intégrée dans la fonction Smart Package.

Pour enregistrer vos projets en utilisant Smart Package

- 1 Cliquez sur **Fichier > Smart Package**, puis choisissez de regrouper votre projet sous forme de dossier ou de fichier compressé.
- 2 Précisez le **chemin de dossier**, le **nom du dossier projet** et le **nom du fichier projet**.
Pour ajouter des paramètres de tracker ou de disque, activez la case à cocher correspondante.
- 3 Cliquez sur **OK**.



Vous devez enregistrer votre projet avant de pouvoir utiliser Smart Package.

Ajout de repères et de chapitres


Ajouter des repères et des chapitres vous aide à naviguer dans un projet, et vous permet d'insérer des commentaires dans la **ligne de temps**. Les marques de repère et de chapitre sont principalement

utilisées comme guides de projet, ou comme chapitres de menu de disque et liens interactifs dans les projets HTML5.


Les points de repère servent de marqueurs et permettent d'aligner les clips multimédias dans un projet. Les points de chapitre indiquent les chapitres du menu d'un disque ou des liens hypertextes.

Pour ajouter des points de repère dans votre projet

- 1 Cliquez sur le **menu Chapitre/Repère**.




- 2 Cliquez sur **Point de repère**.
- 3 Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez ajouter un point de repère et cliquez sur la barre située sous la règle de la **ligne de temps**. Une icône en forme de flèche bleue est ajoutée.



Points de

Ajout/suppression d'un



Points de

- 4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres points de repère.


Note: Vous pouvez également utiliser le **gestionnaire de points de repère** lorsque vous ajoutez des points de repère. Sélectionnez **Ajouter**, et spécifiez le code temporel et le nom du point de repère pour faciliter son identification. Cliquez sur **OK** et ensuite sur **Fermer**.




Vous pouvez également ajouter un point de repère en faisant glisser le curseur de la **ligne de temps** jusqu'au point de repère souhaité de votre projet, puis en cliquant sur **Ajouter/supprimer point de repère**.

Pour ajouter des chapitres

- 1 Sélectionnez **Point de chapitre** dans le menu **Chapitre/Repère**.



- 2 Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez ajouter un chapitre et cliquez sur la barre située sous la règle de la **ligne de temps**. Notez que les points de chapitre d'un film sont signalés par une flèche verte.



Points de


- 3 Pour éditer un chapitre, cliquez sur un point de chapitre et faites-le glisser jusqu'à sa nouvelle position.
- 4 Pour renommer un chapitre, double-cliquez sur son point, puis saisissez un nouveau nom de chapitre. Cliquez sur **OK**.



Pour supprimer des chapitres et des repères, faites simplement glisser les marqueurs à l'extérieur de la règle de la **ligne de temps** et relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez également faire glisser la règle de la **ligne de temps** vers un point de chapitre ou de repère, puis cliquer sur **Ajouter/supprimer point de chapitre** ou **Ajouter/supprimer point de repère**.



Vous pouvez également faire glisser le curseur de la **ligne de temps** jusqu'à l'endroit où vous voulez définir un point de chapitre dans votre projet. Cliquez sur **Ajouter/supprimer point de chapitre**.



Organisation et recherche de médias

Organisez les clips multimédias de la bibliothèque de façon à pouvoir accéder à vos projets facilement et rapidement. Vous pouvez également importer une bibliothèque, afin de restaurer les fichiers multimédias et les autres informations qu'elle contient.

Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation de la bibliothèque
- Tri, visualisation et filtres des clips dans la bibliothèque
- Redimensionnement de diapos
- Marquage de fichiers comme 3D


Utilisation de la bibliothèque

La **bibliothèque** est une zone de stockage de tout ce dont vous avez besoin pour créer un film : clips vidéo, photos, fichiers audio, modèles de projets instantanés, transitions, titres, filtres, graphiques et chemins de suivi.

Créez une bibliothèque personnalisée pour votre projet. Vous pouvez sélectionner, ajouter ou supprimer des médias dans la **bibliothèque**. Si les fichiers multimédias sont déplacés de leur emplacement d'origine, vous pouvez automatiquement restaurer les liens. N'oubliez pas d'exporter la bibliothèque pour créer une sauvegarde sur le disque dur ou sur un périphérique de stockage externe. Vous pourrez ensuite ultérieurement importer la bibliothèque.

À la fin d'un projet, vous pouvez réinitialiser la **bibliothèque**, afin de restaurer les clips multimédias par défaut. Les fichiers que vous ajoutez


sont supprimés de la **bibliothèque**, mais pas de leur emplacement initial. Vous pouvez toujours choisir d'importer de nouveau vos fichiers multimédias dans la **bibliothèque**.



Faites un clic droit sur un clip de la **bibliothèque** pour afficher les propriétés de ce clip, et pour copier, supprimer ou fractionner des clips par scène.

Vous pouvez également découper un clip dans la **bibliothèque** en faisant glisser le **curseur** dans le panneau Lecteur pour définir les **points de début/de fin**.

Les fichiers de la bibliothèque que vous utilisez dans un projet sont identifiés par une coche verte affichée dans l'angle supérieur droit de la diapo.



Prise en charge des formats vidéo :

Entrée : AVI, MKV, MOV (H.264), MPEG-1, MPEG-2, HDV, AVCHD, M2T, MPEG-4, M4V, H.264, QuickTime*, format Windows Media,

MOD (format de fichier JVC MOD), M2TS, TOD, BDMV, 3GPP, 3GPP2, DVR-MS, SWF, DivX*, UIS, UISX, WebM, XAVC S

Sortie : DVAVI, MOV (H.264), MPEG-2, MPEG-4, H.264, QuickTime*, format Windows Media, 3GP, 3GP2, AVCHD, BDMV, DivX*, UIS, UISX, WebM, XAVC S

*Pour activer cette option, des pilotes doivent être installés.

Prise en charge de format image :

Entrée : BMP, CLP, CUR, EPS, FAX, FPX, GIF87a, IFF, IMG, JP2, JPC, JPG, MAC, MPO, PCT, PIC, PNG, PSD, PXR, RAS, SCT, SHG, TGA, TIF/TIFF, UFO, UFP, WMF, PSPIImage, appareil RAW (RAW/CRW/CR2/BAY/RAF/DCR/MRW/NEF/ORF/PEF/X3F/SRF/ERF/DNG/KDC/D25/HDR/SR2/ARW/NRW/OUT/TIF/MOS/FFF), 001, DCS, DCX, ICO, MSP, PBM, PCX, PGM, PPM, SCI, WBM, WBMP

Sortie : BMP, JPG

Prise en charge de format audio :

Entrée : Dolby Digital Stereo, Dolby Digital 5.1, MP3, MPA, QuickTime, WAV, Windows Media Audio, MP4, M4A, Aiff, AU, CDA, AMR, AAC, OGG

Sortie : Dolby Digital Stereo, Dolby Digital 5.1, M4A, OGG, WAV, WMA

Pour sélectionner des médias dans la bibliothèque

- Dans la **bibliothèque**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - **Sélectionnez un fichier multimédia** : cliquez sur une diapo.
 - **Sélectionnez plusieurs fichiers multimédias** : appuyez et maintenez la touche **[Ctrl]** enfoncée, puis cliquez sur la diapo de votre choix.
 - **Sélectionnez une séquence de fichiers multimédias** : cliquez sur la première diapo de la séquence, appuyez et maintenez la

touche **[Maj]** enfoncée, puis cliquez sur la dernière diapo de la séquence.

Pour ajouter des clips multimédias à la bibliothèque

- 1 Cliquez sur **Ajouter** pour créer un nouveau dossier Bibliothèque dans lequel vous souhaitez stocker vos clips multimédias.

Note: Vous pouvez créer des dossiers personnalisés pour séparer vos clips personnels des clips d'exemple ou conserver tous les clips appartenant à un projet dans un seul dossier.

- 2 Pour repérer vos fichiers, cliquez sur le bouton **Importer des**

fichiers multimédia .

- 3 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer.

- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.



Cliquez sur **Parcourir** pour ouvrir l'**Explorateur de fichiers** où vous pouvez glisser-déposer des fichiers dans la **bibliothèque**.

Pour supprimer des clips multimédias de la bibliothèque

- 1 Dans la **bibliothèque**, sélectionnez un clip et appuyez sur **[Suppr]**.

Vous pouvez également faire un clic droit sur le clip dans la **bibliothèque**, puis cliquer sur **Supprimer**.

Note: Même si les clips sont référencés dans la **bibliothèque**, ils restent en réalité à leur emplacement d'origine, afin que seule la référence soit supprimée lorsque vous supprimez un clip de la **bibliothèque**. Vous pouvez toujours accéder au véritable fichier dans l'emplacement où il a été stocké.

- 2 Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous voulez supprimer la diapo de la **bibliothèque**.

Pour rechercher et restaurer automatiquement les liens vers les fichiers multimédias

- Cliquez sur **Fichier > Relier**.

Un message s'affiche et vous informe du nombre de clips reliés avec succès.

Note: Si les liens de certains clips ne sont pas restaurés, vous pouvez les restaurer manuellement en recherchant le fichier correspondant sur votre ordinateur.

Pour exporter une bibliothèque

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Exporter la bibliothèque**, puis précisez l'emplacement du dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre **bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **OK**.



Cette opération génère une sauvegarde des informations des fichiers multimédias virtuels de votre bibliothèque actuelle dans le répertoire que vous précisez.

Pour importer une bibliothèque

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Importer la bibliothèque**, puis recherchez le dossier que vous souhaitez importer.
- 2 Cliquez sur **OK**.

Pour réinitialiser la bibliothèque

- Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Réinitialiser la bibliothèque**.




Cette action restaure les paramètres par défaut de la **bibliothèque** et supprime tous les fichiers ajoutés par l'utilisateur.

Tri, visualisation et filtrage des clips dans la bibliothèque



Il existe plusieurs méthodes pour trier, visualiser et filter vos clips multimédias dans la bibliothèque :


- Triez des clips multimédias par propriétés, telles que le nom, le type de fichier, la date et la résolution.
- Visualisez les clips multimédias sous forme de diapos ou de liste présentant les détails relatifs aux fichiers.
- Filtrez les clips multimédias en masquant ou affichant les clips par type : photo, vidéo et audio

Pour trier des clips multimédias

- Cliquez sur le bouton **Trier les clips dans la bibliothèque**  et sélectionnez une propriété **Trier par** dans le menu.

Pour modifier l'affichage des clips multimédias

- Cliquez sur le bouton **Vue en liste**  pour afficher vos clips multimédias dans une liste comprenant les propriétés de fichier ou cliquez sur le bouton **Vue en vignette**  pour afficher des diapos.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Afficher/Masquer le titre**  pour afficher ou masquer les noms de fichiers des clips multimédias.

Nom	Type	Date (*: D...)	Durée	Résolution	IPS	Codec Vidéo	Codec Audio	Heure de...	He...
	Vidéo	2013.10.17	00:00:07.00	1920 x 1080	30.00	Vidéo de quali...	Audio AAC ...	00:00:00.00	0x
	Vidéo	2013.10.17	00:00:05.00	1920 x 1080	30.00	Vidéo de quali...	Audio AAC ...	00:00:00.00	0x
	Vidéo	2013.10.17	00:00:08.00	1920 x 1080	30.00	Vidéo de quali...	Audio AAC ...	00:00:00.00	0x
	Vidéo	2006.11.30	00:00:10.00	720 x 480	29.97	Windows Med...	N/A	00:00:00.00	0x
	Vidéo	2005.10.13	00:00:07.00	720 x 480	29.97	Windows Med...	N/A	00:00:00.00	0x


La vue en liste affiche les propriétés telles que le nom de fichier, le type de clip multimédia, la date, la durée, la résolution, les images par seconde (ips) et les codecs.

Pour afficher ou masquer des clips multimédias

- Cliquez sur un ou plusieurs de boutons suivants :
 - Afficher/Masquer les vidéos
 - Afficher/Masquer les photos
 - Afficher/Masquer les fichiers audio


Pour modifier la vue du panneau Bibliothèque

- Vous pouvez utiliser les icônes du panneau **Bibliothèque** pour afficher des modèles de projet instantané, des transitions, des titres, des graphiques, des filtres et des chemins de suivi.



Redimensionnement de diapos

Corel VideoStudio Pro vous permet d'ajuster la dimension des diapos pour faciliter l'accès aux divers clips multimédias de la **bibliothèque**.



Pour ajuster la taille des diapos

- Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter la taille des diapos.

Marquage de fichiers comme 3D


Dans Corel VideoStudio Pro, les clips MVC et MPO sont automatiquement détectés et marqués comme 3D lors de l'importation. Vous pouvez également marquer des clips 2D pour simuler un effet 3D lorsque vous générez le rendu du projet comme un film 3D. Les clips multimédias 3D marqués sont signalés par la balise **3D** pour simplifier leur identification et autoriser leur édition 3D.

Le format **Gauche-Droite** pour le 3D côte à côte est un choix populaire pour afficher du contenu et est principalement utilisé avec les clips multimédias importés ou capturés à partir d'appareils vidéo 3D.

L'option **Droite-Gauche** est principalement utilisée avec les clips multimédias provenant du Web.

Pour marquer des clips vidéo et photo comme 3D

- 1 Faites un clic droit sur les fichiers 3D importés dans la **bibliothèque** ou la **ligne de temps**, puis choisissez **Marquer comme 3D** dans le menu généré par un clic droit. La boîte de dialogue **Paramètres 3D** s'affiche.



- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le bon affichage du contenu 3D :
- **2D** : les paramètres par défaut si le clip sélectionné n'est pas reconnu comme étant en 3D.
 - **Côte à côte** : affiche un contenu 3D en divisant la résolution horizontale de chaque image pour l'œil gauche et droit. 3D côte à côte est un format largement utilisé par les chaînes câblées pour diffuser du contenu auprès des téléviseurs compatibles 3D du fait d'une plus faible utilisation de la bande passante. Choisissez entre le format **Gauche-Droite** ou **Droite-Gauche**.
 - **Superposition** : permet d'afficher un contenu 3D en divisant la résolution verticale de chaque image pour l'œil gauche et droit. Le nombre de pixels horizontaux étant plus élevé, cette option

est la plus appropriée pour afficher les animations panoramiques. Choisissez entre le format **Gauche-Droite** ou **Droite-Gauche**.

- **Codage vidéo multivue (MVC)** : permet de générer une vidéo à deux vues (stéréoscopique) haute définition ou une vidéo multivue 3D.
- **Image multivue** : permet d'afficher des images stéréoscopiques de haute qualité, tels que des fichiers MPO (Multi-Picture Object) qui ont été tournés à l'aide d'appareils 3D.

3 Cliquez sur **OK**.

La diapo du clip multimédia dans la **bibliothèque** et la **ligne de temps** comporte à présent la balise 3D.



Ligne de temps

La ligne de temps correspond à l'endroit où vous assemblez les clips multimédias à utiliser dans votre projet vidéo.

Cette section traite des sujets suivants :


- Basculement entre les vues de la ligne de temps
- Affichage et masquage de pistes
- Ajout et échange de pistes
- Utilisation de l'Édition avec effet de vague

Basculement entre les vues de la ligne de temps

Deux types de vue sont disponibles dans la ligne de temps : la **vue Storyboard** et la **vue Ligne de temps**.

Vue Storyboard

La manière la plus rapide et la plus simple d'organiser vos photos et clips vidéo dans un projet est d'utiliser la vue Storyboard. Chaque diapo de ce storyboard représente une photo, un clip vidéo ou une transition. Les diapos sont affichées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le projet, et vous pouvez les faire glisser pour les réorganiser. La durée de chaque clip est affichée à la base de chaque diapo. De plus, vous pouvez insérer des transitions entre les clips vidéo et vous pouvez découper un clip vidéo sélectionné dans la fenêtre d'aperçu.




Vue Storyboard de Corel VideoStudio Pro

Vue Ligne de temps

La vue Ligne de temps est celle qui vous donne l'affichage le plus complet des éléments contenus dans votre projet de film. Elle divise le projet en pistes distinctes pour la vidéo, les incrustations, les titres, la voix et la musique.



Vue Ligne de temps de Corel VideoStudio Pro



Ligne de temps Corel VideoStudio Pro en mode HTML5

Partie	Description
1. Afficher toutes les pistes visibles	Affiche toutes les pistes de votre projet.
2. Gestionnaire de pistes	Vous permet de gérer les pistes visibles dans la ligne de temps .
3. Plage sélectionnée	Affiche une barre de couleur représentant la partie découpée ou sélectionnée d'un projet.
4. Ajouter/Supprimer le chapitre ou le repère	Vous permet de définir les points de repère et de chapitre dans votre film.

Partie	Description
5. Activer/Désactiver l'Édition avec effet de vague	Lorsqu'elle est activée, les clips conservent leurs positions relatives lors de l'ajout d'un clip à la piste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de l'Édition avec effet de vague » à la page 87.
6. Boutons Piste	Afficher/Masquer les pistes individuelles
7. Faire défiler automatiquement la ligne de temps	Permet d'activer/de désactiver le défilement sur la ligne de temps lorsque vous prévisualisez un clip qui s'étend au-delà de la vue courante.
8. Commandes de défilement	Vous permet de déplacer votre projet en utilisant les boutons gauche et droite, ou en faisant glisser la barre de défilement .
9. Règle de la ligne de temps	Vous aide à déterminer la longueur du clip et du projet en affichant les incréments du code temporel du projet en heures:minutes:secondes:images.
10a. Piste Vidéo	Contient des vidéos, des photos, des graphismes et des transitions.
10b. Piste d'arrière-plan (mode HTML5)	Contient des vidéos, des photos, des graphismes et des transitions dans des projets HTML5.
11a. Pistes Incrustation	Contient les clips d'incrustation, qui peuvent être des clips vidéo, photo, d'images ou de couleur.
11b. Pistes Incrustation (mode HTML5)	Contient les clips d'incrustation pour des projets HTML5, qui peuvent être des clips photo, graphiques ou de couleur.
12. Piste Titre	Contient les clips des titres.
13. Piste Voix	Contient des clips de voix off.

Partie	Description
14. Piste Musique	Contient les clips musicaux venant de fichiers audio.



Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour faire défiler la **ligne de temps**.

Faites un clic droit sur n'importe quel bouton de piste et sélectionnez **Sélectionner tous les médias** pour sélectionner tous les clips multimédias se trouvant sur la piste.



Lorsque le pointeur est sur **Contrôles de zoom** ou sur **Règle de la ligne de temps**, vous pouvez utiliser la molette pour faire un zoom avant ou arrière sur la **ligne de temps**.

Pour basculer entre la vue Storyboard et la vue Ligne de temps

- Cliquez sur les boutons à gauche de la barre d'outils.





Affichage et masquage de pistes

Vous pouvez afficher ou masquer des pistes. Lorsque les pistes sont masquées, elles n'apparaissent pas durant la lecture ou quand vous générez le rendu de votre vidéo. Masquer ou afficher les pistes vous permet de voir l'effet de chaque piste d'un projet sans devoir supprimer, ni réimporter les clips multimédias à plusieurs reprises.

Pour afficher ou masquer des pistes

- Cliquez sur le **bouton Piste** de la piste à afficher ou à masquer.

-  : un œil ouvert indique que la piste est visible.

-  : un œil fermé indique que la piste est masquée.

Ajout et échange de pistes


Le **gestionnaire de pistes** vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur la **ligne de temps**. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 pistes d'incrustation, deux pistes de titre et trois pistes de musique.

Dans un projet HTML5, vous pouvez ajouter, au maximum, trois pistes d'arrière-plan, 18 pistes d'incrustation, deux pistes de titre et trois pistes de musique.

Par défaut, il n'y a qu'une seule piste vidéo et une seule piste de voix.

Pour ajouter des pistes


- 1 Cliquez sur le **gestionnaire de pistes** dans la barre d'outils.
- 2 Précisez le nombre de pistes que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante de chaque piste.





Cliquez sur **Définir par défaut** pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut pour les nouveaux projets.

Pour échanger des pistes d'incrustation

- 1 Faites un clic droit sur un bouton Piste d'incrustation  et sélectionnez **Échanger les pistes**.
- 2 Sélectionnez la piste d'incrustation correspondante que vous souhaitez échanger.

Tout le contenu multimédia des pistes d'incrustation est échangé.




Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les projets contenant plusieurs pistes d'incrustation.


Utilisation de l'Édition avec effet de vague

Utilisez l'**Édition avec effet de vague** pour conserver la synchronisation d'origine des pistes lors de l'insertion ou de la suppression de clips.


Par exemple, si vous ajoutez un clip de 10 secondes au début de la vidéo, tous les autres clips se déplacent vers la droite de 10 secondes. Cela rend l'édition plus efficace en maintenant la synchronisation entre toutes les pistes.



Ligne de temps d'origine





Ligne de temps après l'insertion d'un clip dans la piste Vidéo avec l'option Édition avec effet de vague désactivée. Seuls les clips de la piste Vidéo sont déplacés lorsqu'un nouveau clip est inséré.



Ligne de temps après l'insertion d'un clip dans la piste Vidéo avec l'option Édition avec effet de vague activée sur certaines pistes. Les clips sur les pistes à l'Édition avec effet de vague activée sont déplacés

lorsqu'un nouveau clip est inséré, afin de conserver la synchronisation d'origine.

Pour insérer des clips en mode Édition avec effet de vague

- 1 Cliquez sur le bouton **Activer/Désactiver l'Édition avec effet de vague**  pour activer le panneau.
- 2 Cliquez sur  en regard de chaque piste à laquelle appliquer l'Édition avec effet de vague.
- 3 Faites glisser le clip pour l'insérer à partir de la **bibliothèque** dans la position voulue sur la **ligne de temps**. Dès que le nouveau clip est en place, tous les clips auxquels l'Édition avec effet de vague a été appliquée sont décalés en conséquence, tout en conservant leurs positions respectives sur la piste.

Note: L'Édition avec effet de vague fonctionne également lorsque vous supprimez des clips.



Édition de médias

Les clips audio, vidéo ou d'images constituent la base de votre projet. Il est donc essentiel d'apprendre à les manipuler.


Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Éditer
- Conversion de plusieurs fichiers
- Ajout de clips vidéo
- Ajout de photos
- Modification de la vitesse de lecture des vidéos
- Utilisation de Geler l'image
- Remplacement de clips multimédias
- Découpage d'un clip
- Utilisation de Fractionner par scène
- Découpage de vidéos en plusieurs clips
- Enregistrement de clips découpés
- Prise d'un instantané dans un clip vidéo
- Amélioration des clips
- Ajustement de la balance des blancs
- Application d'un effet panoramique et zoom

Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Éditer

Le panneau **Options** de l'espace de travail **Éditer** vous permet de modifier les médias, les transitions, les titres, les graphiques, les animations et les filtres que vous ajoutez à la **ligne de temps**. Le

nombre d'onglets et de commandes disponibles dépend du type de média sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un clip vidéo et que vous cliquez sur **Options** dans le panneau **Bibliothèque**, deux onglets s'affichent : **Vidéo** et **Attributs**.



Vidéo : onglet Vidéo

- **Durée de la vidéo** : affiche la durée du clip sélectionné en heures:minutes:secondes:images. Vous pouvez découper le clip sélectionné en modifiant sa durée.
- **Volume du clip** : vous permet d'ajuster le volume du segment audio de votre vidéo.
- **Silence** : réduit le segment audio au silence sans toutefois le supprimer.
- **Fondu avant/arrière** : permet d'augmenter/de réduire progressivement le volume du clip pour une transition plus douce. Sélectionnez **Paramètres** > **Préférences** > **Éditer** pour définir la durée du fondu avant/arrière.
- **Rotation** : fait pivoter le clip vidéo.
- **Correction chromatique** : vous permet d'ajuster la teinte, la saturation, la luminosité, le contraste et le gamma du clip vidéo. Vous pouvez également ajuster la balance des blancs du clip vidéo ou photo, ou faire un ajustement automatique des tonalités.
- **Vitesse/laps de temps** : vous permet d'ajuster la vitesse de lecture du clip, et d'appliquer des effets d'accélééré et de stroboscope.

- **Vitesse variable** : permet de régler la vitesse de lecture d'un clip vidéo à différents intervalles.
- **Inverser la vidéo** : lit la vidéo à l'envers.
- **Fractionner l'audio** : vous permet de séparer l'audio d'un fichier vidéo et de le placer sur la piste Voix.
- **Fractionner par scène** : fractionne un fichier DV AVI capturé sur la base de la date et de l'heure de tournage, ou des changements du contenu de la vidéo (comme les mouvements, les déplacements de la caméra, les changements de luminosité, etc.).
- **Multi-découpe vidéo** : vous permet de choisir les segments désirés d'un fichier vidéo et de les extraire.
- **Option de rééchantillonnage** : vous permet de définir le format de l'image pour la vidéo.

Photo : Onglet Photo

- **Durée** : détermine la durée du clip image sélectionné.
- **Rotation** : fait pivoter le clip image.
- **Correction chromatique** : vous permet d'ajuster la teinte, la saturation, la luminosité, le contraste et le gamma de l'image. Vous pouvez également ajuster la balance des blancs du clip vidéo ou image, ou faire un ajustement automatique des tonalités.
- **Option de rééchantillonnage** : vous permet de modifier le format de l'image lorsqu'une transition ou un effet est appliqué.
- **Panoramique et zoom** : applique l'effet Panoramique et Zoom à l'image courante.
- **Paramètres prédéfinis** : vous donne accès à divers effets Panoramique et Zoom prédéfinis. Choisissez un filtre prédéfini dans la liste déroulante.
- **Personnaliser** : vous permet de définir comment appliquer un panoramique et un zoom à l'image courante.


Couleur : Onglet Couleur

- **Durée** : détermine la durée du clip de couleur sélectionné.
- **Sélecteur de couleur** : cliquez sur la case de couleur pour ajuster la couleur.

Onglet Attributs

- **Masque et Clé chroma** : vous permet d'appliquer des options de superposition comme un masque, une clé chroma et de la transparence.
- **Options d'alignement** : vous permet d'ajuster la position de l'objet dans la fenêtre d'aperçu. Définissez l'option par le biais du menu contextuel **Options d'alignement**.
- **Remplacer le dernier filtre** : permet de remplacer le dernier filtre appliqué à un clip lorsque vous faites glisser un nouveau filtre sur le clip. Désélectionnez cette option si vous voulez ajouter plusieurs filtres à vos clips.
- **Filtres appliqués** : affiche la liste des filtres vidéo que vous avez appliqués à un clip. Cliquez sur ▲ ou sur ▼ pour réorganiser l'ordre des filtres; cliquez sur ✕ pour supprimer un filtre.
- **Paramètres prédéfinis** : vous donne accès à divers filtres prédéfinis. Choisissez un filtre prédéfini dans la liste déroulante.
- **Personnaliser le filtre** : vous permet de définir le comportement du filtre pendant la durée du clip.
- **Direction/Style** : vous permet de définir la direction et le style de l'entrée/sortie du clip. Cette option peut être réglée sur les valeurs suivantes : statique, haut/bas, gauche/droite, haut gauche/haut droit, bas gauche/bas droit.

Pour ce qui est du style, vous pouvez définir la direction de l'entrée/sortie des clips avec : **Durée de rotation avant/après la pause** et **Effet de mouvement de Fondu avant/arrière**.

- **Déformer le clip** : vous permet de modifier la taille et les proportions du clip.
- **Afficher le quadrillage** : sélectionnez cette option pour afficher le quadrillage. Cliquez sur  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez préciser les paramètres du quadrillage.
- **Mouvement avancé** : ouvre la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement**, qui vous permet de personnaliser le mouvement des incrustations et des titres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Personnalisation de mouvement » à la page 183.

Conversion de plusieurs fichiers

La Conversion par lots vous permet de convertir en séquence un grand nombre de fichiers dans un autre format. Vous pouvez également créer un profil pour effectuer des conversions par lots. Cela vous permet d'enregistrer les paramètres de conversion par lots et de les appliquer à de futures conversions par lots.

Pour lancer une conversion par lots

- 1 Cliquez sur **Fichier > Conversion par lots**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter** et choisissez les fichiers que vous voulez convertir.
- 3 Sélectionnez un dossier de sortie dans **Enregistrer dans le dossier**.
- 4 Dans **Enregistrer sous le type**, choisissez le type de sortie désiré.
Si vous souhaitez définir des options d'enregistrement plus avancées, cliquez sur le bouton **Options**.
- 5 Cliquez sur **Convertir**.

Le résultat s'affiche dans la boîte de dialogue **Compte-rendu de tâche**. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Pour créer un profil de conversion par lots

- 1 Cliquez sur **Fichier > Conversion par lots**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Conversion par lots**, choisissez les paramètres à enregistrer en tant que profil.
- 3 Cliquez sur le bouton **Profil** et choisissez **Ajouter profil**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Ajouter modèle**, tapez le nom du profil.



Vous pouvez appliquer un profil de conversion par lots en cliquant sur le bouton **Profil** et en choisissant le profil à appliquer.

Vous pouvez supprimer un profil de conversion par lots en cliquant sur le bouton **Profil**, en choisissant **Supprimer profil** et en choisissant le profil à supprimer.


Ajout de clips vidéo

Il existe plusieurs méthodes pour insérer les clips vidéo dans la **ligne de temps** :

- Sélectionnez un clip dans la bibliothèque et faites-le glisser jusqu'à la piste Vidéo ou la piste Incrustation. Vous pouvez sélectionner plusieurs clips en appuyant sur **[Maj]**.
- Faites un clic droit sur un clip de la **bibliothèque**, puis sélectionnez **Insérer dans : piste Vidéo** ou **Insérer dans : piste Incrustation**.
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers vidéo dans l'explorateur Windows, et faites-les glisser jusqu'à la piste Vidéo ou la piste Incrustation.
- Pour insérer un clip stocké dans un dossier de fichiers directement dans la piste Vidéo ou la piste Incrustation, faites un clic droit sur la **ligne de temps**, sélectionnez **Insérer vidéo** et sélectionnez la vidéo à utiliser.



Les clips multimédias 3D sont pris en charge dans Corel VideoStudio Pro. Vous pouvez marquer vos clips multimédias 3D de façon à ce qu'ils puissent facilement être identifiés et édités à l'aide des fonctions d'édition 3D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Marquage de fichiers comme 3D » à la page 78.



En plus des fichiers vidéo, vous pouvez aussi ajouter de la vidéo stockée sur des disques DVD.

Ajout de photos

Les clips photo sont ajoutés à la piste vidéo de la même manière que le sont les clips vidéo. Avant de commencer à ajouter des photos à votre projet, déterminez la taille de photo que vous voulez pour toutes vos photos. Par défaut, Corel VideoStudio Pro ajuste la taille de façon à conserver le format de l'image.

Les fichiers Corel PaintShop Pro PSPIMAGE (*.pspimage) sont pris en charge dans Corel VideoStudio Pro. Les fichiers PSPIMAGE importés dans la **bibliothèque** possèdent un indicateur à couches multiples, qui vous permet de les distinguer des autres types de clips multimédias.



Pour faire en sorte que la taille de toutes les photos insérées soit la même que celle des images de votre projet

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences > Éditer**.
- 2 Réglez l'option **Rééchantillonnage de l'image** sur **Ajuster à la taille de projet**.

Pour importer des fichiers PSPIMAGE dans la ligne de temps

- 1 Faites un clic droit sur un clip de la **bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **Insérer dans** et sélectionnez la piste à laquelle vous souhaitez ajouter votre clip multimédia.
- 3 Faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Couches** : vous permet d'inclure les couches d'un fichier sur des pistes séparées.
 - **Aplatir** : vous permet d'insérer une image aplanie sur une seule piste.



Vous pouvez également faire glisser le fichier directement vers la **ligne de temps**. Le programme ajoutera alors automatiquement les couches sur des pistes séparées. Pour insérer une image aplanie, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et faites glisser le fichier.

Modification de la vitesse de lecture des vidéos

Vous pouvez modifier la vitesse de lecture de vos vidéos. Lisez votre vidéo au ralenti pour souligner un mouvement, ou en accéléré pour donner à votre film un aspect comique. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour réaliser des effets de laps de temps et stroboscopiques sur vos vidéos et photos.

Pour ajuster les attributs de vitesse et de laps de temps de votre clip vidéo

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur **Options** et sur **Vitesse/laps de temps** dans le panneau Options.



- 2 Dans **Durée du nouveau clip**, précisez une durée pour votre clip vidéo.
Note: Si vous voulez conserver la durée d'origine de votre clip, ne modifiez pas la valeur initiale.
- 3 Dans **Fréquence d'image**, précisez le nombre d'images à supprimer à des intervalles réguliers pendant la lecture vidéo.
Note: Une valeur plus élevée dans Fréquence d'image produira un effet d'accélééré plus évident sur votre vidéo. Dans le cas contraire, conservez la valeur à **0** pour garder toutes les images dans votre clip vidéo.
- 4 Positionnez le curseur **Vitesse** comme vous le souhaitez (c.-à-d., lecture lente, normale ou rapide), ou entrez une valeur.
Note: Plus la valeur est élevée, plus la vitesse de lecture du clip est rapide. (Les valeurs s'échelonnent entre 10 et 1 000 %).
- 5 Cliquez sur **Aperçu** pour afficher les résultats de vos paramètres.


6 Cliquez sur **OK**.

Pour appliquer un effet accéléré/stroboscopique sur vos photos

- 1 Cliquez sur **Fichier > Insérer un fichier média dans la ligne de temps > Insérer photo pour laps de temps/stroboscope**.
- 2 Recherchez les photos que vous souhaitez inclure dans votre projet et cliquez sur **Ouvrir**.

Note: Il est recommandé de choisir une série de photos prises en succession à partir de votre appareil photo reflex numérique.

- 3 Précisez le nombre d'images à conserver et à retirer dans **Conserver** et **Rejeter**.



Note: Par exemple, vous saisissez une valeur de 1 dans **Conserver** et de 3 dans **Rejeter**. Cela signifie que pour les photos sélectionnées, une image sera conservée et 3 seront retirées.

- 4 Dans **Durée d'image**, choisissez le temps d'exposition pour chacune des images.
- 5 Utilisez les commandes de lecture pour prévisualiser l'effet des paramètres d'image sur vos photos.
- 6 Cliquez sur **OK**.




Si la valeur de **Fréquence d'image** est supérieure à 1 et que la durée du clip est la même, cela donnera lieu à un effet stroboscopique. Si la valeur de **Fréquence d'image** est supérieure à 1 et que la durée du clip est raccourcie, cela donnera lieu à un effet d'accélééré.




Maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et faites glisser le clip sur la **ligne de temps** pour changer la vitesse de lecture.


La flèche noire signifie que vous êtes en train de découper ou d'allonger le clip, tandis que la flèche blanche signifie que vous êtes en train de modifier la vitesse de lecture.



Pour régler les attributs de la vitesse variable de votre clip vidéo


- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur **Options** et sur **Vitesse variable** dans le panneau Options.
- 2 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous souhaitez ajouter des images clés.

3 Cliquez sur **Ajouter une image clé**  pour définir l'image comme image clé du clip. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture de chaque image clé.

4 Pour augmenter ou diminuer la vitesse, cliquez sur les boutons  ou entrez une valeur dans **Vitesse**.

Vous pouvez également faire glisser le curseur de Lent à Normal ou Rapide.

5 Cliquez sur le bouton **Lire**  pour obtenir un aperçu de l'effet.



6 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.



Vous pouvez ajouter de l'originalité à votre projet en modifiant la vitesse de lecture d'un clip vidéo à différents intervalles.



Lorsque vous utilisez la vitesse variable, la séquence audio est supprimée du clip vidéo.


Pour inverser la lecture d'une vidéo

- Cliquez sur **Inverser la vidéo** dans le panneau Options.

Utilisation de Geler l'image

Vous pouvez utiliser la fonction Geler l'image pour afficher une image spécifique dans votre vidéo en allongeant la durée d'affichage de cette image particulière. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Geler l'image pour afficher l'image de la vidéo où un but est marqué au cours d'une rencontre sportive ou pour montrer un sourire ou une réaction que vous avez capturé.

Lorsque vous appliquez la fonction Geler l'image à un clip vidéo, le clip est automatiquement fractionné au point de gel et l'image choisie est insérée en tant que fichier image (BMP) et affichée à l'écran pendant la durée que vous avez spécifiée.



Pour appliquer la fonction Geler l'image

- 1 Dans la ligne de temps (espace de travail **Éditer**), sélectionnez le clip vidéo contenant une image que vous souhaitez geler.
- 2 Accédez à l'image à utiliser. L'image sélectionnée s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.

Note: Les boutons **Précédente** et **Suivante** dans le panneau de navigation vous permettent de parcourir le clip image par image afin de trouver celle que vous souhaitez utiliser.



- 3 Cliquez sur le menu **Éditer** > **Geler l'image**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Geler l'image** réglez la **Durée**.

Note: Pour interrompre le son sur d'autres pistes pendant le gel de l'image, cochez la case **Fractionner l'audio**. Cette option fractionne et interrompt toutes les pistes de son (voix, musique, incrustations vidéo) pendant toute la durée du gel d'image.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Remplacement de clips multimédias

Les clips multimédias de la **ligne de temps** peuvent être remplacés dans leur position actuelle. Lorsque vous remplacez un clip, les attributs du clip d'origine sont appliqués au nouveau clip.

Pour remplacer un clip

- 1 Dans la **ligne de temps**, faites un clic droit sur les clips multimédias que vous souhaitez remplacer.
- 2 Choisissez **Remplacer le clip** dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue **Remplacer/Relier le clip** s'affiche.
- 3 Recherchez les clips multimédias de remplacement et cliquez sur **Ouvrir**.

Le clip dans la **ligne de temps** est automatiquement remplacé.



La durée du clip de remplacement doit être égale ou supérieure à la durée du clip d'origine.

Pour remplacer plusieurs clips, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et cliquez sur les clips pour les sélectionner dans la ligne de temps, puis effectuez la procédure de remplacement. Le nombre de clips de remplacement doit correspondre au nombre de clips sélectionnés dans la **ligne de temps**.



Il vous est également possible de faire glisser un clip vidéo de la bibliothèque vers la ligne de temps, et de maintenir la touche

[Ctrl] enfoncée pour apposer automatiquement à un clip à remplacer.

Découpage d'un clip


Le plus spectaculaire dans l'édition d'un film sur ordinateur est la facilité avec laquelle vous pouvez fractionner et découper vos clips à l'image près.

Pour fractionner un clip en deux

- 1 Dans la vue Storyboard ou Ligne de temps, sélectionnez le clip à fractionner.
- 2 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez couper le clip.




Note: Cliquez sur  ou sur  pour définir le point de coupe avec plus de précision.

- 3 Cliquez sur  pour fractionner le clip en deux. Pour supprimer l'un de ces clips, sélectionnez le clip et appuyez sur [Suppr].

Pour découper un clip avec les poignées de découpe dans le découpeur d'une seule séance

- 1 Double-cliquez sur un clip vidéo dans la bibliothèque, ou faites un clic droit sur un clip vidéo et choisissez **Découpe d'une seule séance** pour lancer la boîte de dialogue **Découpe d'une seule séance**.
- 2 Cliquez sur et faites glisser les **poignées de découpe** pour définir les points de **Marque de début/fin** sur le clip.
- 3 Pour un contrôle plus précis, cliquez sur une **poignée de découpe**, puis, tout en la maintenant enfoncée, utilisez les touches fléchées

droite et gauche de votre clavier pour découper une image à la fois. Vous pouvez également définir les points de **Marque de début/fin** en appuyant respectivement sur [F3] et sur [F4].



- 4 Pour prévisualiser le clip découpé uniquement, appuyez sur [**Maj** + **Barre d'espace**], ou maintenez la touche [**Maj**] enfoncée et cliquez sur le bouton **Lire**.


Note: Vous pouvez aussi utiliser les contrôles de Zoom pour afficher chaque image de votre vidéo dans la ligne de temps et découper image après image. La **barre de défilement** vous permet de naviguer plus vite et plus facilement dans votre projet. Une souris avec molette vous permettra de faire défiler le clip, et de faire un zoom en appuyant sur [**Ctrl**].

Pour découper un clip directement sur la ligne de temps

- 1 Cliquez sur un clip dans la **ligne de temps** pour le sélectionner.
- 2 Faites glisser les **poignées de découpe** de chaque côté du clip pour modifier sa longueur. La fenêtre d'aperçu reflète la position des poignées de découpe dans le clip.

Note: L'indication instantanée de code temporel est une fonction de Corel VideoStudio Pro qui vous permet d'ajouter des clips à l'aide d'un code temporel particulier. Elle apparaît lors du découpage et de l'insertion de clips en chevauchement, ce qui vous permet de faire des réglages en fonction du code temporel affiché. Par exemple, l'indication instantanée de code temporel s'affiche selon le format 00:00:17.05 (03:00 - 00). 00:00:17.05 indique le code temporel actuel où se trouve le clip sélectionné. La


plage de début-fin (03:00 - 00) représente la durée d'un des clips superposés avec le clip précédent et un autre superposé au clip suivant.



Indication instantanée

Pour découper un clip à l'aide de la zone Durée

- 1 Cliquez sur un clip dans la **ligne de temps** pour le sélectionner.
- 2 Cliquez sur le code temporel dans la zone **Durée** du **panneau Options** et entrez la durée désirée pour le clip.



Note: Les modifications apportées dans la zone **Durée** de la vidéo n'affectent que le point **Marque de fin**. La position **Marque de début** reste inchangée.

Utilisation de Fractionner par scène


Utilisez la fonction Fractionner par scène de l'espace de travail Éditer pour détecter différentes scènes dans un fichier vidéo et fractionner automatiquement ce fichier en plusieurs fichiers de clips.

La manière dont Corel VideoStudio Pro détecte les scènes dépend du type de fichier vidéo. Dans un fichier capturé DV AVI, les scènes peuvent être détectées de deux manières :

- **Recherche de l'heure d'enregistrement DV** détecte les scènes selon leur date et heure de tournage.
- **Contenu de trame** détecte les changements de contenu, comme les changements de mouvement, les déplacements de caméra, les changements de luminosité, etc., puis se base sur ces changements pour créer plusieurs fichiers vidéo.

Dans un fichier MPEG-1 ou MPEG-2, les scènes ne peuvent être détectées que sur la base des changements de contenu (c'est-à-dire, par **Contenu de trame**).


Pour utiliser Fractionner par scène avec un fichier DV AVI ou MPEG

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez un fichier DV AVI capturé ou un fichier MPEG dans la **ligne de temps**.
- 2 Cliquez sur **Options** et sur le bouton **Fractionner par scène**  dans le panneau **Options**. La boîte de dialogue **Scènes** s'affiche.
- 3 Choisissez votre méthode de balayage préférée (**Recherche de l'heure d'enregistrement DV** ou **Contenu de trame**).
- 4 Cliquez sur **Options**. Dans la boîte de dialogue **Sensibilité de numérisation de scène**, faites glisser le curseur pour définir le niveau de **sensibilité**. Plus la valeur est élevée, plus vous gagnez en précision dans la détection des scènes.

- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Rechercher**. Corel VideoStudio Pro balaie alors l'ensemble du fichier vidéo et donne la liste de toutes les scènes détectées.
Vous pouvez aussi fusionner différentes scènes en un seul clip. Détectez simplement toutes les scènes que vous désirez joindre puis cliquez sur **Joindre**. Le signe plus (+) et un nombre vous indiquent combien de scènes ont été fusionnées dans ce clip en particulier. Cliquez sur **Fractionner** pour annuler les actions Joindre que vous avez exécutées.
- 7 Cliquez sur **OK** pour fractionner la vidéo.

Découpage de vidéos en plusieurs clips

La fonction Multi-découpe vidéo est une autre méthode permettant de fractionner un clip en plusieurs segments. Alors que la fonction Fractionner par scène est automatiquement exécutée par le programme, la fonction Multi-découpe vidéo vous permet de gérer les clips que vous souhaitez extraire et de sélectionner très facilement les scènes que vous souhaitez inclure.



Partie	Description
1. Zoom sur la ligne de temps	Faites glisser vers le haut ou le bas pour subdiviser un clip vidéo en images par secondes.
2. Ligne de temps AccuCut	Balayez un clip vidéo image par image pour un positionnement précis des marques de début et de fin.
3. Commande Vitesse de lecture	Prévisualisez le clip à différentes vitesses de lecture.
4. Molette de jog	Utilisez la molette pour faire défiler les différentes portions du clip.

Pour découper un fichier vidéo en plusieurs clips

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez le clip à découper.
- 2 Pour ouvrir le panneau **Options**, double-cliquez sur le clip.
- 3 Cliquez sur **Multi-découpe vidéo** dans le **panneau Options**.
- 4 Cliquez tout d'abord sur **Lire** afin d'afficher le clip en entier et de déterminer comment vous voulez marquer les segments dans la boîte de dialogue **Multi-découpe vidéo**.
- 5 Choisissez le nombre d'images à afficher en utilisant le zoom de Ligne de temps. Vous pouvez choisir d'afficher la plus petite subdivision d'une image par seconde.


- 6 Faites glisser le **curseur** jusqu'à ce que vous ayez la partie de la vidéo désirée comme première image du premier segment.

Cliquez sur le bouton **Définir la marque de début** .

- 7 Faites de nouveau glisser le **curseur**, cette fois jusqu'au point où vous voulez que le segment se termine. Cliquez sur le bouton

Définir la marque de fin .

- 8 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez marqué tous les segments que vous voulez conserver ou supprimer.

Note: Pour marquer des segments, vous pouvez appuyer sur **[F3]** et sur **[F4]** pendant la lecture de la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Inverser la sélection**  ou appuyer sur **[Alt+I]** pour basculer entre le marquage des segments que vous voulez conserver et le marquage des segments que vous voulez supprimer du clip.

Intervalle de recherche rapide vous permet de définir un intervalle fixe entre les images et de parcourir le film selon la valeur d'intervalle définie.

- 9 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Les segments vidéo que vous avez conservés sont alors insérés dans la **ligne de temps**.

Contrôles de navigation dans la boîte de dialogue Multi-découpe vidéo



Fait reculer ou avancer la vidéo par intervalles fixes. Par défaut, ces boutons permettent d'avancer ou de reculer dans la vidéo par intervalles de 15 secondes.



Lit un aperçu de la vidéo découpée finale.



Lit le fichier vidéo. Appuyez sur **[Maj]** et cliquez en même temps pour lire uniquement les segments sélectionnés.



Va sur l'image initiale ou finale d'un segment découpé.



Va sur l'image précédente/suivante dans la vidéo.



Répète la lecture de la vidéo

Enregistrement de clips découpés

Après avoir apporté des modifications (p.ex. après avoir fractionné automatiquement des clips avec Fractionner par scène, après avoir extrait des clips à l'aide de la Multi-découpe vidéo ou après avoir découpé manuellement des clips), il est fréquent de vouloir conserver ces modifications de façon permanente et d'enregistrer le fichier édité. Corel VideoStudio Pro vous apporte une marge de sécurité en enregistrant la vidéo découpée dans un nouveau fichier, sans altérer le fichier d'origine.

Pour enregistrer un clip découpé

- 1 Sélectionnez un clip découpé dans la vue Storyboard, Ligne de temps ou la **bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **Fichier > Enregistrer la vidéo découpée**.

Prise d'un instantané dans un clip vidéo

Vous pouvez prendre un instantané d'une image dans l'espace de travail **Éditer** en sélectionnant une image spécifique dans la **ligne de temps** et en l'enregistrant en tant que fichier image.

Pour capturer des photos dans l'espace de travail Éditer

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences > Capture**.
Choisissez **BITMAP** ou **JPEG** en guise de **format d'instantané**.
Note: Si vous avez sélectionné **JPEG**, définissez également la **qualité d'instantané**.
- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Dans la **ligne de temps**, sélectionnez un clip vidéo dans votre projet.
- 4 Faites glisser le **curseur** sur l'image que vous voulez capturer.
- 5 Cliquez sur **Éditer > Prendre un instantané**. L'instantané de l'image est automatiquement ajouté à la **bibliothèque** et enregistré dans votre dossier de travail.

Amélioration des clips

Corel VideoStudio Pro vous permet d'améliorer l'aspect d'un clip vidéo ou d'images en ajustant ses propriétés actuelles.

Pour ajuster la couleur et la luminosité

- 1 Sélectionnez le clip vidéo ou photo que vous voulez améliorer dans la **ligne de temps**.
- 2 Faites glisser les curseurs pour ajuster la **teinte**, la **saturation**, la **luminosité**, le **contraste** ou le **gamma** du clip.
- 3 Observez la fenêtre d'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.

Note: Double-cliquez sur le curseur approprié pour restaurer la couleur d'origine de le clip.


Pour ajuster la qualité des tonalités d'un clip vidéo ou image

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur **Options** et sur **Correction chromatique** dans le panneau Options.
- 2 Cliquez sur **Ajustement auto des tonalités**.

Note: Vous pouvez indiquer si vous désirez que le clip soit **Le plus brillant**, **Plus clair**, **Normal**, **Plus sombre** ou **Le plus sombre** en cliquant sur la liste déroulante **Ajustement auto des tonalités**.

Pour redimensionner ou déformer un clip

- 1 Sélectionnez un clip dans la piste Vidéo, puis cliquez sur l'onglet **Attributs** dans le panneau Options.
- 2 Cochez la case d'option **Déformer le clip**. Les poignées jaunes s'affichent. Réalisez l'une des étapes suivantes :
 - Faites glisser les poignées jaunes sur les coins pour redimensionner le clip de façon proportionnelle (**A**).
 - Faites glisser les poignées jaunes sur les côtés pour redimensionner sans conserver les proportions (**B**).
 - Faites glisser les poignées vertes sur les coins pour incliner le clip (**C**).



A

B

C

Ajustement de la balance des blancs

La balance des blancs permet de restaurer la température naturelle de la couleur d'une image en supprimant la dominante indésirable des couleurs due aux conflits de sources lumineuses et aux paramètres de caméra incorrects.

Par exemple, un objet éclairé avec de la lumière incandescente peut devenir trop rouge ou trop jaune dans un clip vidéo ou photo. Pour obtenir un aspect naturel, vous devez identifier un point de référence dans votre image qui représente la couleur blanche.


Corel VideoStudio Pro propose différentes options pour sélectionner le point blanc :

- **Auto** : choisit automatiquement un point blanc en cohérence avec la couleur globale de votre image.
- **Choisir une couleur** : permet de sélectionner manuellement le point blanc dans l'image. Utilisez l'outil Pipette pour sélectionner une zone de référence qui doit être blanche ou gris neutre.
- **Prédéfinition de la balance des blancs** : sélectionne automatiquement le point blanc correspondant aux conditions lumineuses ou à des scénarios spécifiques.
- **Température** : permet de spécifier la température de la couleur des sources lumineuses en degré Kelvin (K). Les basses températures sont caractéristiques des conditions d'éclairage à la lumière artificielle, fluorescente et de jour ; les températures de couleur élevées sont caractéristiques des conditions d'éclairage nuageuses, sombres ou de ciel couvert.

Pour ajuster la balance des blancs

- 1 Sélectionnez une vidéo ou une photo dans la **ligne de temps** ou la **bibliothèque**.

- Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur **Options** pour ouvrir le panneau Options.
- Cliquez sur l'onglet **Vidéo** ou **Photo**, et sur **Correction chromatique**.
- Cochez la case d'option **Balance des blancs**.
- Déterminez comment vous voulez identifier le point blanc. Choisissez l'une des options disponibles (**Auto**, **Choisir une couleur**, **Prédéfinition de la balance des blancs** ou **Température**).



- Si vous avez sélectionné **Choisir une couleur**, cliquez sur **Afficher l'aperçu** pour afficher une zone d'aperçu dans le panneau Options.
- Lorsque vous faites glisser votre curseur dans la zone d'aperçu, l'icône se transforme en pipette.
- Cliquez dans votre image pour identifier un point de référence qui représente la couleur blanche.
- Observez la fenêtre d'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.

Note: Cliquez sur la flèche du menu déroulant **Balance des blancs** pour afficher plus de réglages de couleur utilisables. Sélectionnez **Couleur vive** ou **Couleur normale** pour définir l'intensité de la couleur. En plus du niveau de sensibilité de la balance des blancs, vous pouvez choisir n'importe laquelle des options suivantes : **Plus faible**, **Normal** et **Fort**.


Application d'un effet panoramique et zoom

L'outil **Panoramique et Zoom** est appliqué aux photos, et émule l'effet panoramique et zoom d'une caméra vidéo, autrement appelé « effet Ken Burns ».

Pour appliquer un effet de panoramique et de zoom à des photos

- Faites un clic droit sur la photo dans la **ligne de temps** et sélectionnez **Panoramique et zoom automatique**.


Note: Vous pouvez également appliquer un effet panoramique et zoom à une photo en cliquant sur **Panoramique et zoom** dans l'onglet **Photo** du panneau **Options**.



Vous pouvez personnaliser un effet panoramique et zoom. La procédure ci-dessous vous indique comment d'abord faire un zoom avant sur un sujet, puis faire un panoramique et un zoom arrière pour afficher l'image en entier.



Pour personnaliser un effet panoramique et zoom

- 1 Dans l'onglet **Photo**, sélectionnez **Personnaliser** dans **Panoramique et zoom**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Panoramique et zoom**, le hachage croisé  qui se trouve dans la fenêtre Original représente les images clés du clip d'image sur lesquelles les paramètres peuvent être personnalisés de façon à produire un effet panoramique et zoom.
- 3 Faites glisser l'image clé de **Début**, représentée par une croix dans la fenêtre Image, sur la zone sur laquelle vous voulez faire la mise au point.



Image



Aperçu

- 4 Faites un zoom avant sur la zone en réduisant la boîte de marque ou en augmentant le **niveau de zoom**.



Original



Aperçu


- 5 Faites glisser la croix sur l'image clé de **fin** que vous voulez définir comme point final.



Original




Aperçu


- 6 Cliquez sur le bouton **Lire**  pour obtenir un aperçu de l'effet.
- 7 Cliquez sur **OK** pour appliquer l'effet à l'image.

Des options supplémentaires de la boîte de dialogue Panoramique et Zoom vous permettent de personnaliser davantage cet effet. Cliquez sur les cases **Ancrer** pour déplacer la boîte de marque sur des positions fixes dans la fenêtre Original.



Pour faire un zoom avant ou arrière sur une zone fixe sans faire de panoramique sur l'image, sélectionnez **Pas de panoramique**.

Pour inclure un effet de fondu avant/fondu arrière, augmentez la **transparence**. L'image fera un fondu sur la **couleur d'arrière-plan**. Cliquez sur la case de couleur pour sélectionner une couleur d'arrière-plan ou utilisez l'outil Pipette  pour sélectionner une couleur dans la fenêtre d'aperçu.





Transitions


Les transitions permettent à votre film de passer en douceur d'une scène à la suivante. Elles peuvent être appliquées à des clips individuels ou entre des clips, sur toutes les pistes d'une ligne de temps. Une utilisation efficace de cette fonction permet d'ajouter une touche professionnelle à votre travail.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de transitions
- Enregistrement et suppression de transitions

Ajout de transitions

Il existe 16 types de transitions dans la **bibliothèque**. Pour chaque type, vous choisissez un effet prédéfini particulier à l'aide des diapos. Par exemple, vous pouvez faire votre choix parmi les styles de transition populaires, comme **Dissoudre**, **Fondu enchaîné** et **Fondu sur noir**.



Pour ajouter une transition

- Dans l'espace de travail **Éditer**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Transitions** dans la **bibliothèque** et faites votre choix parmi les catégories de transitions de la liste déroulante. Faites défiler les transitions dans la **bibliothèque**. Sélectionnez et faites glisser un effet entre deux clips vidéo sur la **ligne de temps**. Déplacez votre effet, et ce dernier se met en position. Vous ne pouvez faire glisser et déplacer qu'une seule transition à la fois.
 - Double-cliquez sur une transition dans la **bibliothèque** pour l'insérer automatiquement dans le premier emplacement de transition vide entre deux clips. Pour insérer une transition à la prochaine coupure, répétez ce processus. Pour remplacer une transition dans votre projet, faites glisser la nouvelle transition sur la diapo de transition, afin de la remplacer dans la **vue Storyboard** ou dans la **vue Ligne de temps**.
 - Superposez deux clips dans la **ligne de temps**.


Pour ajouter une transition automatiquement

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Préférences**, puis cliquez sur l'onglet **Éditer**.
- 2 Dans **Effet de transition**, cochez la case **Ajouter un effet de transition automatiquement**.


La transition par défaut est ajoutée automatiquement entre deux clips.

Note: Une transition par défaut est toujours ajoutée automatiquement entre les clips en chevauchement, que la case **Ajouter un effet de transition automatiquement** soit cochée ou non dans **Préférences**.

Pour ajouter une transition sélectionnée à tous les clips de la piste Vidéo


- 1 Sélectionnez la diapo de la transition.
- 2 Cliquez sur le bouton **Appliquer l'effet actuel à la piste vidéo**  ou faites un clic droit sur la transition, puis sélectionnez **Appliquer l'effet actuel à la piste vidéo**.

Pour ajouter des transitions aléatoires à tous les clips de la piste Vidéo

- Cliquez sur le bouton **Appliquer des effets aléatoires à la piste vidéo** .

Pour personnaliser une transition prédéfinie

- 1 Double-cliquez sur un effet de transition dans la **ligne de temps**.
- 2 Modifiez les attributs ou le comportement de la transition dans le **panneau Options**.




Pour personnaliser davantage les transitions, vous pouvez utiliser d'autres options :

- Dans **Durée de l'effet de transition par défaut**, entrez la durée souhaitée des transitions entre les clips (en nombre de secondes).
- Choisissez un effet de transition dans la liste déroulante **Effet de transition par défaut**.
- Dans **Effets aléatoires**, cliquez sur le bouton **Personnaliser** et sélectionnez les transitions que vous souhaitez utiliser dans votre projet lorsque vous ajoutez des transitions entre les clips.

Enregistrement et suppression de transitions

Vous pouvez regrouper vos transitions préférées à partir de catégories différentes et les enregistrer dans le dossier **Favoris**. De cette façon, vous pouvez facilement trouver les transitions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez également supprimer les transitions que vous n'utilisez pas.

Pour enregistrer une transition dans Favoris

- 1 Sélectionnez la diapo de la transition.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  pour ajouter la transition à la liste Favoris de la bibliothèque.

Pour supprimer une transition d'un projet

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur la transition à supprimer et appuyez sur **[Suppr]**.
 - Faites un clic droit sur la transition et sélectionnez **Supprimer**.
 - Pour séparer deux clips distincts avec un effet de transition, faites-les glisser.



Titres et sous-titres

Corel VideoStudio Pro vous permet de créer des titres de qualité professionnelle, intégrant des effets spéciaux, en seulement quelques minutes. Par exemple, vous pouvez ajouter des génériques de début et de fin, des légendes ou des sous-titres.

Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation de la zone de titre et de sécurité
- Ajout de titres à l'aide de la bibliothèque
- Ajout de titres avec l'éditeur de sous-titres
- Mise en forme du texte
- Application d'effets et d'animation au texte
- Conversion de titres en fichiers image et animation

Utilisation de la zone de titre et de sécurité

La zone de sécurité du titre est le cadre rectangulaire blanc qui se trouve sur la fenêtre d'aperçu. En maintenant le texte à l'intérieur des limites de cette zone, vous avez l'assurance que votre titre ne sera pas coupé aux bordures.



Pour afficher ou masquer la zone de titre et de sécurité

- 1 Cliquez sur **Paramètres** > **Préférences**.
- 2 Sous l'onglet **Général**, cliquez sur **Afficher la zone de titre de sécurité** dans la fenêtre d'aperçu.

Ajout de titres à l'aide de la bibliothèque

Vous pouvez ajouter des titres lorsque la catégorie **Titre** est active dans la **bibliothèque**. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs titres simples, ou utiliser des paramètres prédéfinis pour ajouter des titres animés, comme des crédits qui défilent à la fin de votre film. Vous pouvez également enregistrer des paramètres prédéfinis personnalisés.

Pour ajouter plusieurs titres directement dans la fenêtre d'aperçu

- 1 Cliquez sur **Titre** **T** dans le panneau **Bibliothèque**.
- 2 Double-cliquez dans la **fenêtre d'aperçu**.
- 3 Dans l'onglet **Éditer** de la zone **Options**, sélectionnez **Titres multiples**.

- Utilisez les boutons de la zone de navigation du panneau Lecteur pour balayer votre film et sélectionner les images auxquelles vous désirez ajouter un titre.
- Double-cliquez sur la fenêtre d'aperçu et tapez votre texte.
Cliquez en dehors de la zone de texte lorsque vous avez fini la saisie.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter plus de titres.



Vous pouvez ajouter plusieurs titres et modifier les attributs de chaque titre.




Vous pouvez placer des clips de titre sur des pistes de titre, de vidéo et d'incrustation.

Pour ajouter un titre prédéfini à votre projet

- Cliquez sur **Titre T** dans le panneau **Bibliothèque**.
- Glissez-déposez le texte prédéfini dans la **ligne de temps**.
Note: Vous pouvez modifier un titre prédéfini en double-cliquant dessus dans la fenêtre d'aperçu et en saisissant le nouveau texte.
Pour éditer les attributs des titres, ouvrez le **panneau Options**.

Pour enregistrer votre titre en tant que favori prédéfini


- Faites un clic droit sur le clip de titre dans la **ligne de temps** et cliquez sur **Ajouter à Mes favoris**. Vous pouvez accéder à votre valeur prédéfinie de titre dans la **bibliothèque** en choisissant **Favoris** dans la liste déroulante **Galerie**.

Pour enregistrer des personnalisations de filtre spécifique pour votre titre, dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Attributs** et après avoir personnalisé les paramètres du filtre, cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  à droite de la liste de filtres.

Ajout de titres avec l'éditeur de sous-titres

L'**Éditeur de sous-titres** permet d'ajouter des titres à des clips vidéo ou audio. Ajoutez facilement un texte de narration à un diaporama ou des paroles de chanson à une vidéo musicale. Utilisez des codes temporels pour faire correspondre précisément les sous-titres et les clips lorsque vous ajoutez manuellement des sous-titres. Vous pouvez également ajouter des sous-titres automatiquement à l'aide de la **détection de voix** pour des résultats plus précis en moins de temps.

Pour lancer l'éditeur de sous-titres



- 1 Sélectionnez un clip vidéo ou audio sur la **ligne de temps**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Éditeur de sous-titres** .
La boîte de dialogue **Éditeur de sous-titres** s'affiche.




Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue **Éditeur de sous-titres** en faisant un clic droit sur un clip vidéo ou audio sélectionné sur la **ligne de temps**, et en sélectionnant **Éditeur de sous-titres**.

Pour ajouter des sous-titres manuellement avec l'éditeur de sous-titres


- 1 Dans la boîte de dialogue **Éditeur de sous-titres**, déplacez le **curseur** ou lancez la lecture de la vidéo jusqu'à l'endroit où vous souhaitez ajouter des titres.

- 2 En utilisant les commandes de lecture ou le curseur manuel, cliquez sur le bouton **Marque de début**  et **Marque de fin**  pour définir la durée de chaque sous-titre.

Chaque segment de sous-titre ajouté manuellement apparaît dans la liste des **sous-titres**.

Note: Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Ajouter un nouveau sous-titre**  pour ajouter un segment de sous-titres à l'emplacement du curseur. Si vous cliquez sur ce bouton lorsque le curseur se trouve sur un segment de sous-titre existant, le programme crée un point de fin pour ce segment de sous-titre et un point de début pour le nouveau segment de sous-titre.



Cliquez sur le bouton **Vue Forme d'onde**  pour afficher la forme d'onde audio du clip vidéo. Cela est utile pour déterminer les zones dans lesquelles le niveau audio est significatif.

Pour ajouter des sous-titres automatiquement avec l'éditeur de sous-titres


- 1 Dans la zone **Détection de voix**, sélectionnez les paramètres appropriés dans les listes déroulantes **Qualité de l'enregistrement vocal** et **Sensibilité** en fonction des caractéristiques de la qualité audio de votre vidéo.

- 2 Cliquez sur **Rechercher**.

Le programme détecte automatiquement les segments de sous-titres en fonction des niveaux audio.


Les segments de sous-titres sont ajoutés à la liste des **sous-titres**.

Note: La détection de voix est activée uniquement si le clip vidéo comporte des séquences audio.



La fonction de détection de voix fonctionne mieux lorsque les voix sont distinctes et que le bruit de fond est faible. Cette fonction est plus efficace sur les vidéos de type didacticiel, présentation ou discours.

Pour importer des fichiers de sous-titres avec l'éditeur de sous-titres

- 1 Cliquez sur le bouton **Importer un fichier de sous-titres**  et recherchez les fichiers de sous-titres que vous souhaitez importer.
- 2 Cliquez sur **Ouvrir**.

Les sous-titres sélectionnés s'affichent dans la liste des **sous-titres**.



Tous les segments de sous-titres ajoutés manuellement ou automatiquement, ainsi que les propriétés associées, sont remplacés par les fichiers de sous-titres sélectionnés.





Pour modifier des sous-titres avec l'éditeur de sous-titres

- 1 Pour modifier un sous-titre de la liste des **sous-titres**, cliquez sur le texte par défaut pour activer la zone de texte et tapez le texte souhaité. Lorsque vous avez terminé, cliquez à l'extérieur de la zone de texte.

Répétez cette procédure pour chaque segment de sous-titre.

	Démarrer	Fin	Sous-titres
1	00:00:00.03	00:00:00.16	It was a beautiful sunny morning
2	00:00:01.15	00:00:02.16	I decided to take a walk
3	00:00:03.18	00:00:05.01	And see the world...
4	00:00:06.15	00:00:07.16	
5	00:00:09.00	00:00:11.01	Ajouter un nouveau sous-titre...

- 2 Vous pouvez personnaliser davantage les titres de votre projet en utilisant les options suivantes :

Partie	Description
	Supprimer les sous-titres sélectionnés : vous permet de supprimer le segment de sous-titres sélectionné.
	Joindre des sous-titres : vous permet de fusionner plusieurs sous-titres sélectionnés.
	Décalage horaire : vous permet de décaler dans le temps le début et la fin des segments de sous-titres.
	Options de texte : vous permet de lancer une boîte de dialogue distincte grâce à laquelle vous pouvez personnaliser la police de caractères, le style et la position des sous-titres.

- 3 Cliquez sur **OK**.


Tous les segments de la liste des sous-titres s'affichent sur la piste titre de la **ligne de temps**.

Pour enregistrer des fichiers de sous-titres avec l'éditeur de sous-titres

- 1 Cliquez sur le bouton **Exporter un fichier de sous-titres**  et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier de sous-titres.
- 2 Cliquez sur **Enregistrer**.

Mise en forme du texte

Vous pouvez effectuer la mise en forme de votre texte en changeant la police, l'alignement du texte et la direction du texte. Par exemple, pour la direction du texte, vous pouvez choisir Gauche à droite, Droite à gauche ou Vertical. Vous pouvez également ajouter des bordures et des ombres ou faire pivoter le texte. Ajoutez un arrière-plan de texte pour superposer votre texte sur une ombre solide ou dégradée pour le faire ressortir. Vous pouvez également définir la façon dont un clip de titre apparaît en ajustant sa durée.




La direction du texte est l'un des nombreux paramètres de mise en forme pour les titres.

Pour modifier des titres

- 1 Dans la **ligne de temps**, sélectionnez le clip de titre sur la piste Titre et cliquez sur la fenêtre d'aperçu pour activer la modification de titre.

- 2 Modifiez les propriétés du clip de titre à l'aide des différentes options des onglets **Éditer** et **Attributs** du **panneau Options**.



Pour faire pivoter le texte dans la fenêtre d'aperçu

- 1 Dans la piste Titre, double-cliquez sur un titre.
- 2 Dans la fenêtre d'aperçu, des poignées jaunes et violettes apparaissent autour du texte.




- 3 Cliquez et faites glisser une poignée violette à la position de votre choix.




Vous pouvez également faire pivoter le texte à l'aide du **panneau Options**. Dans l'onglet **Éditer**, précisez une valeur dans la zone **Rotation en degrés** pour appliquer un angle de rotation plus précis.


Pour ajouter un arrière-plan du texte

- 1 Cochez la case **Arrière-plan de texte**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Personnaliser les attributs d'arrière-plan de texte**  pour ouvrir la boîte de dialogue **Arrière-plan du texte**.
- 3 Sélectionnez l'option **Barre d'arrière-plan solide** ou **Ajuster au texte**.
Si vous choisissez **Ajuster au texte**, sélectionnez une forme dans la liste déroulante et définissez une valeur dans la zone **Agrandir**.
- 4 Dans la zone **Paramètres de couleurs**, choisissez l'option **Solide** ou **Dégradé**, puis cliquez sur l'échantillon de couleur pour définir la couleur d'arrière-plan.
- 5 Si vous choisissez **Dégradé**, cliquez sur un bouton fléché pour définir le sens du dégradé et cliquez sur le deuxième échantillon de couleur pour définir une deuxième couleur.
- 6 Dans la zone **Transparence**, saisissez une valeur. Des nombres plus élevés augmentent la transparence.
- 7 Cliquez sur **OK**.



Pour modifier la bordure du texte et la transparence, et pour ajouter des ombres

- Cliquez sur le bouton **Bordure/Ombre/Transparence**  et définissez les attributs à l'aide de la boîte de dialogue **Bordure/Ombre/Transparence**.



Pour appliquer une valeur de titre prédéfinie

- 1 Cliquez sur le clip de titre dans la **ligne de temps**, puis double-cliquez sur le titre dans la fenêtre d'aperçu.
- 2 Dans l'onglet **Éditer**, cliquez sur la liste déroulante **Style de titre prédéfini** et sur une diapo pour appliquer l'effet.




Pour ajuster la durée de clips de titre


- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la **ligne de temps**, faites glisser les poignées du clip
 - Sélectionnez le clip dans la **ligne de temps**, ouvrez le **panneau Options**, cliquez sur l'onglet **Éditer** et saisissez une valeur dans la zone **Durée**.

Application d'effets et d'animation au texte

Appliquez du mouvement à votre texte à l'aide des outils d'animation de titre, tels que Fondu, Chemin mobile et Chute. Vous pouvez également appliquer des filtres à votre texte à l'aide des effets Titre, comme Bulle, Mosaïque et Ondulation. Les filtres de titre se trouvent dans une catégorie **Effets Titre** distincte.

Pour appliquer une animation au texte courant

- 1 Dans la piste Titre, double-cliquez sur un titre.
- 2 Dans la zone **Options**, cliquez sur l'onglet **Attribut**.
- 3 Activez l'option **Animation** et cochez la case **Appliquer**.
- 4 Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante **Sélectionner le type d'animation**, puis sélectionnez l'animation prédéfinie de votre choix dans la zone disponible sous **Appliquer**.
- 5 Cliquez sur le bouton **Personnaliser les attributs d'animation**  pour ouvrir la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez préciser les attributs d'animation.
- 6 Dans certains effets d'animation, vous pouvez faire glisser les **poignées de durée de pause** qui s'affichent dans la zone de navigation du panneau Lecteur pour spécifier la durée pendant laquelle le texte s'arrête après son apparition et avant de sortir de l'écran.





Poignées de durée de pause

Pour appliquer des filtres de titre au texte courant

- 1 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur **Filtrer** et choisissez **Effets Titre** dans la liste déroulante **Galerie**. La **bibliothèque** affiche les diapos de plusieurs filtres sous la catégorie **Effets Titre**.
- 2 Faites glisser la diapo de filtre de la **bibliothèque** vers votre clip dans la **ligne de temps**.

Note: par défaut, le filtre appliqué à un clip est toujours remplacé par le nouveau filtre que vous faites glisser sur le clip. Dans l'onglet **Attributs** du **panneau Options**, décochez **Remplacer le dernier filtre** si vous souhaitez appliquer plusieurs filtres à un seul titre.

- 3 Pour personnaliser le filtre de titre, dans la zone **Options**, cliquez sur l'onglet **Attribut** et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur une diapo dans la liste déroulante à gauche de **Personnaliser le filtre**.
 - Cliquez sur **Personnaliser le filtre**. Les options disponibles dépendent du filtre sélectionné.

Note: Lorsque plusieurs filtres de titre sont appliqués à un clip, vous pouvez modifier l'ordre des filtres en cliquant sur la flèche **Déplacer le filtre vers le haut**  ou sur la flèche **Déplacer le filtre vers le bas**  qui est affichée à droite de la liste de filtres dans l'onglet **Attributs**. Le changement de l'ordre des filtres de titre aura des effets variés sur votre clip.

Conversion de titres en fichiers image et animation

Vous pouvez convertir une image d'un clip de titre en fichier image (PNG) ou des clips de titres contenant des éléments mobiles en fichiers animation (UISX). Les fichiers PNG et UISX sont enregistrés sous forme de fichiers du canal Alpha. Pourquoi convertir des titres ? Vous pouvez ajouter des titres convertis à des pistes d'incrustation, ce qui décuple les possibilités créatives et les attributs que vous pouvez utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Clips d'incrustation » à la page 155.



Assurez-vous que le texte de votre titre est finalisé avant la conversion, car le texte converti ne peut pas être modifié.

Pour convertir un titre en image (PNG)

- 1 Dans la ligne de temps, cliquez sur un clip au niveau de la piste **Titre**.
- 2 Accédez à l'image que vous souhaitez capturer en tant qu'image.
- 3 Faites un clic droit sur le clip et sélectionnez **Convertir cette image en PNG**.

Le fichier PNG est ajouté à la bibliothèque (dans la catégorie **Photos**).

Pour convertir un titre mobile en fichier animation (UISX)

- 1 Dans la ligne de temps, cliquez sur une piste **Titre** qui comporte des éléments mobiles.
- 2 Faites un clic droit sur le clip et sélectionnez **Convertir en animation**.

Le fichier UISX est ajouté à la bibliothèque (dans la catégorie **Vidéos**).



Graphiques

La bibliothèque de graphiques contient des clips de couleur, des objets, des images et des animations Flash.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de clips de couleur
- Ajout de modèles de couleur
- Ajout d'arrière-plans
- Ajout d'objets ou d'images
- Ajout d'animations Flash
- Personnalisation d'objets, d'images et d'animations


Ajout de clips de couleur

Les clips de couleur sont des arrière-plans unis. Vous pouvez utiliser les clips de couleur prédéfinis ou en créer des nouveaux dans la **bibliothèque**. Par exemple, vous pouvez insérer un clip de couleur noire comme arrière-plan pour le générique de fin.

Pour sélectionner un clip de couleur dans la bibliothèque de couleurs

- 1 Sélectionnez **Graphique** dans le panneau Bibliothèque et choisissez **Couleur** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la couleur souhaitée telle qu'affichée dans la **bibliothèque**, et faites-la glisser sur la piste Vidéo ou Incrustation.
- 3 Pour ajouter une couleur ne figurant pas dans la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton **Ajouter** en dessous de la liste déroulante

Galerie. Dans la boîte de dialogue **Nouveau clip de couleur**, vous pouvez sélectionner une couleur à l'aide du **sélecteur de couleurs Corel** ou du **sélecteur de couleurs Windows**.



- 4 Cliquez sur l'onglet **Options** pour définir la **durée** du clip de couleur dans le panneau Options.

Ajout de modèles de couleur

Les modèles de couleur sont des arrière-plans décoratifs. Vous pouvez utiliser les modèles de couleur prédéfinis ou ajouter une image que vous souhaitez utiliser comme nouveau modèle de couleur dans la **bibliothèque**. Par exemple, vous pouvez insérer un modèle de couleur comme arrière-plan d'un titre.

Pour sélectionner un modèle de couleur dans la bibliothèque Modèles de couleur

- 1 Sélectionnez **Graphique** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Modèle de couleur** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez le modèle souhaité tel qu'affiché dans la **bibliothèque**, et faites-le glisser sur la piste Vidéo ou Incrustation.
- 3 Pour ajouter un modèle ne figurant pas dans la bibliothèque, cliquez dans la zone **Ajouter** en dessous de la liste déroulante **Galerie**. Dans la boîte de dialogue **Parcourir les graphiques**, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la **bibliothèque**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Options** pour définir la **durée** du clip de couleur dans le **panneau Options**.

Ajout d'arrière-plans

Vous pouvez ajouter des arrière-plans décoratifs à vos vidéos. Les arrière-plans prédéfinis incluent un large éventail d'images colorées, que vous pouvez utiliser pour améliorer l'aspect visuel de vos vidéos.

Pour sélectionner un clip d'arrière-plan dans la bibliothèque Arrière-plans

- 1 Sélectionnez **Graphique** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Arrière-plan** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez l'arrière-plan souhaité tel qu'affiché dans la **bibliothèque**, et faites-le glisser sur la piste Vidéo ou Incrustation.
- 3 Pour ajouter un modèle ne figurant pas dans la bibliothèque, cliquez dans la zone **Ajouter** en dessous de la liste déroulante **Galerie**. Dans la boîte de dialogue **Parcourir les graphiques**, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la **bibliothèque**.
- 4 Définissez la **durée** du clip de couleur dans le **panneau Options**.

Ajout d'objets ou d'images

Ajoutez des cadres ou des objets décoratifs à vos vidéos comme clips d'incrustation.

Pour ajouter un objet ou un cadre

- 1 Sélectionnez **Graphique** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Objet** ou **Image** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un objet ou une image dans la **bibliothèque**, puis faites glisser cet objet ou cette image sur la **piste Incrustation** de la **ligne de temps**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Options** pour ouvrir le **panneau Options**.

- 4 Cliquez sur l'onglet **Attributs** pour redimensionner et repositionner l'objet ou le cadre.

Note: Vous pouvez également redimensionner un objet en double-cliquant dessus dans la fenêtre d'aperçu et en déplaçant les poignées jaunes.



Objet

Image

Ajout d'animations Flash

Donnez plus de vie à vos vidéos en ajoutant des animations Flash sous forme de clips d'incrustation.

Pour ajouter une animation Flash

- 1 Sélectionnez **Graphique** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Animation Flash** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une animation Flash dans la **bibliothèque**, puis faites-la glisser sur la **piste Incrustation**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Options** pour ouvrir le panneau Options.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Attributs** pour personnaliser votre animation Flash.



Personnalisation d'objets, d'images et d'animations

Utilisez les différentes options disponibles dans les onglets **Éditer** et **Attributs** pour personnaliser votre objet et votre image. Vous pouvez ajouter une animation, appliquer une transparence, redimensionner l'objet ou le cadre, etc.

The image shows a landscape with a red dirt road leading through a field of tall grass towards a horizon. In the upper right corner, there is a framed photograph of a family of four smiling together.

Filtres vidéo

Les filtres vidéo sont des effets que vous pouvez appliquer aux clips de manière à en modifier le style ou l'apparence. L'utilisation de filtres constitue une manière créative d'améliorer vos clips ou de corriger des défauts dans votre vidéo. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'un clip ait l'aspect d'une peinture ou que l'équilibre des couleurs soit amélioré.

Cette section traite des sujets suivants :

- Application de filtres
- Marquage de filtre en favoris
- Application de plusieurs filtres
- Personnalisation des filtres

Application de filtres


Les filtres vous permettent d'appliquer de nombreux effets spéciaux et corrections. Par exemple, les filtres suivants se trouvent dans la **Bibliothèque** :

- **Rognage** : vous permet de rogner des clips. Vous pouvez remplir le cadre avec le résultat rogné ou afficher une bordure.
- **Anti-tremblements** : réduit le tremblement dans vos vidéos pour créer un effet de stabilisation.
- **AutoSketch** : permet d'appliquer un magnifique effet de dessin à la vidéo

Des filtres peuvent également être appliqués seuls ou en combinaison avec les pistes Vidéo, Incrustation, Titre et Audio.

Pour appliquer un filtre vidéo à une photo ou à un vidéoclip dans la piste Vidéo

- 1 Cliquez sur le bouton **Filtrer** dans la **bibliothèque** pour afficher les diapos des différents échantillons de filtre.
Si vous souhaitez afficher les filtres dans la **bibliothèque** par catégorie, choisissez une catégorie de filtre dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez le clip dans la **ligne de temps**, puis choisissez le filtre vidéo dans les diapos apparaissant dans la **bibliothèque**.
- 3 Faites glisser et déposez le filtre vidéo sur votre clip dans la piste Vidéo.




- 4 Cliquez sur **Personnaliser le filtre** dans l'onglet **Attributs** du panneau Options pour personnaliser les attributs du filtre vidéo. Les options disponibles dépendent du filtre sélectionné.
- 5 Prévisualisez votre clip avec le filtre vidéo appliqué en utilisant le **Navigateur**.


Marquage de filtre en favoris

Vous pouvez regrouper vos filtres préférés à partir de catégories différentes en les marquant et en les stockant dans le dossier **Favoris**. De cette façon, vous pouvez facilement trouver les filtres que vous utilisez le plus souvent.

Pour marquer un filtre comme favori

- 1 Cliquez sur le bouton **Filtrer** dans la **bibliothèque** pour afficher les diapos des différents échantillons de filtre.
- 2 Choisissez le filtre vidéo à marquer comme favori dans les diapos affichées dans la **bibliothèque**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  pour ajouter le filtre à la catégorie **Favoris**.



Vous pouvez également enregistrer des personnalisations de filtres spécifiques. Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Attributs** associé au filtre, personnalisez la liste des filtres ou les paramètres **Personnaliser le filtre** et cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  affiché à droite de la liste des filtres.

Pour rechercher et appliquer un filtre favori

- 1 Dans le panneau Bibliothèque, choisissez la catégorie **Favoris** dans la zone de liste déroulante **Galerie**.
- 2 Choisissez le filtre vidéo préféré à utiliser dans les diapos affichées dans la **bibliothèque**.

Application de plusieurs filtres

par défaut, le filtre appliqué à un clip est toujours remplacé par le nouveau filtre que vous faites glisser sur le clip. Désélectionnez **Remplacer le dernier filtre** si vous souhaitez ajouter plusieurs filtres à un clip. Corel VideoStudio Pro vous permet d'appliquer au maximum cinq filtres à un seul et même clip vidéo.

Vous pouvez également choisir un filtre à prévisualiser par le biais de la sélection dans le changement de vue. Si vous décidez de faire un rendu de votre projet, seuls les filtres activés seront inclus dans votre film.


Lorsque plusieurs filtres vidéo sont appliqués à un clip, vous pouvez modifier l'ordre des filtres en cliquant sur ▲ ou sur ▼. Le changement de l'ordre des filtres vidéo aura des effets variés sur votre clip.

Personnalisation des filtres

Corel VideoStudio Pro vous permet de personnaliser les filtres vidéo de plusieurs manières, comme en ajoutant des images clés à vos clips. Les images clés vous permettent de préciser un attribut ou un comportement différent pour votre filtre vidéo. Ceci vous donne la possibilité de déterminer l'aspect de votre filtre vidéo à n'importe quel endroit d'un clip et de varier l'intensité d'un effet dans le temps.


Pour définir des images clés pour votre clips


- 1 Glissez-déposez un filtre vidéo depuis la **bibliothèque** sur un clip de la ligne de temps.
- 2 Cliquez sur **Personnaliser le filtre**. La boîte de dialogue du filtre vidéo s'affiche.
Note: Les paramètres disponibles sont différents pour chaque filtre vidéo.
- 3 Dans les **Contrôles d'image clé**, faites glisser le **curseur** ou utilisez les flèches pour aller sur l'image dont vous désirez modifier les attributs de filtre vidéo.





Contrôles d'image clé



Note: Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour faire un zoom avant ou arrière sur la barre de Contrôle de la ligne de temps pour pouvoir placer les images clés avec plus de précision.




- 4 Cliquez sur **Ajouter une image clé**  pour définir l'image comme image clé du clip. Vous pouvez ajuster les paramètres du filtre vidéo pour cette image en particulier.

Note: Une marque en forme de losange  s'affiche dans la barre de **contrôle** de la **ligne de temps** et indique que l'image est une image clé dans le clip.



- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres images clés à votre clip.
- 6 Utilisez les contrôles de la **ligne de temps** pour éditer ou aller sur une image clé du clip.
 - Pour supprimer une image clé, cliquez sur **Supprimer l'image clé** .
 - Cliquez sur **Inverser les images clés**  pour inverser l'ordre des images clés dans la ligne de temps, de façon à ce que le clip

débuter par la dernière image clé et finir par la première image clé.

- Pour passer à l'image clé suivante, cliquez sur **Aller sur l'image clé suivante** .
- Pour passer à l'image clé qui précède celle qui est sélectionnée, cliquez sur **Aller sur l'image clé précédente** .

- 7 Cliquez sur **Fondu avant**  et **Fondu arrière**  pour établir des points de fondu dans votre filtre.
- 8 Ajustez les paramètres de filtre vidéo selon vos préférences.
- 9 Prévisualisez les changements que vous avez apportés en cliquant sur **Lire**  dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue.
- 10 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Note: Pour prévisualiser le clip avec le filtre vidéo appliqué, utilisez la fenêtre d'aperçu ou un périphérique externe, tel qu'un écran de télévision ou un caméscope DV.

Pour choisir le support d'affichage, cliquez sur , puis sur  pour ouvrir la boîte de dialogue **Aperçu des options de lecture**.



Clips d'incrustation

L'ajout de plusieurs pistes Incrustation vous offre plus de possibilités en termes de créativité. Vous pouvez superposer des clips sur une vidéo d'arrière-plan avec des parties d'incrustation transparentes, utiliser un masque vidéo ou ajouter des objets et des bordures à votre vidéo et contrôler comment ils se combinent à l'arrière-plan.

Cette section traite des sujets suivants :


- Ajout de clips aux pistes Incrustation
- Ajustement de clips d'incrustation
- Combinaison de clips d'incrustation pour créer une vidéo Ultra HD (4K)
- Application d'un mouvement à un clip d'incrustation
- Ajustement de la transparence globale des clips d'incrustation
- Ajout de bordures aux clips d'incrustation
- Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan
- Ajout d'une image de masque
- Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation

Ajout de clips aux pistes Incrustation

Faites glisser des fichiers multimédias jusqu'à la piste Incrustation sur la **ligne de temps** pour les ajouter à votre projet en tant que clips d'incrustation.

Pour insérer un clip sur la piste Incrustation

- 1 Dans la **bibliothèque**, sélectionnez le dossier multimédia contenant le clip d'incrustation que vous souhaitez ajouter à votre projet.
- 2 Faites glisser le fichier multimédia de la **bibliothèque** jusqu'à la **piste Incrustation** sur la **ligne de temps**.




Note: Vous pouvez aussi utiliser des clips de couleur comme clips d'incrustation. Pour ajouter d'autres pistes, reportez-vous à la section « Ajout et échange de pistes » à la page 86.

- 3 Pour personnaliser le clip d'incrustation, cliquez sur l'onglet **Attributs**. Le clip d'incrustation est alors redimensionné et placé au centre. Utilisez les options de l'onglet **Attributs** pour appliquer une direction ou un style au clip d'incrustation, ajouter des filtres, redimensionner et repositionner le clip, et autres manipulations.

Ajustement de clips d'incrustation


L'application d'effets variés à un projet est très simple lorsque l'on sait utiliser les pistes et les clips d'incrustation.

Pour fractionner un clip dans les pistes vidéo ou incrustation

- 1 Cliquez sur **Projet** comme mode de lecture, puis faites glisser le curseur jusqu'à la partie que vous voulez couper.
- 2 Cliquez sur le bouton **Clip fractionné** .

Pour repositionner un clip d'incrustation

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser le clip d'incrustation jusqu'à l'endroit souhaité dans la fenêtre d'aperçu. Il est préférable que le clip d'incrustation se trouve à l'intérieur des limites de la zone de sécurité du titre.
 - Dans la **vue Ligne de temps**, cliquez sur le clip d'incrustation, puis sur **Ouvrir le panneau Options**. Dans l'onglet **Attributs**, cliquez sur **Options d'alignement** et faites votre choix dans le menu des options de positionnement.



Pour redimensionner un clip d'incrustation

- Dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser les poignées du clip d'incrustation pour le redimensionner.
Note: Si vous faites glisser la poignée de coin jaune, les proportions sont conservées lorsque vous redimensionnez le clip.




Pour préciser l'alignement et la dimension du clip d'incrustation

- Cliquez sur **Options d'alignement** dans l'onglet **Attributs**, puis cliquez sur l'option souhaitée afin de produire l'effet désiré.

Cette action permet de redimensionner et d'ajuster la position du clip d'incrustation.

Pour déformer le clip d'incrustation

- Faites glisser les nœuds verts jusqu'aux coins de la boîte de délimitation qui entoure le clip d'incrustation.



En faisant glisser un nœud vert, vous pouvez déformer un clip d'incrustation.

Lorsque vous sélectionnez un nœud vert, le curseur prend la forme d'une flèche plus petite dotée d'une petite boîte noire à sa queue.




Maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et faites glisser les nœuds verts pour limiter la déformation aux contours de la zone du clip actuel.

Combinaison de clips d'incrustation pour créer une vidéo Ultra HD (4K)

Certaines vidéos Ultra HD (résolution 4K) sont créées en combinant quatre fichiers HD avec un appareil photo 4K. Outre l'ajout d'effets d'incrustation, vous pouvez utiliser des pistes d'incrustation pour assembler des vidéos HD, afin de créer un film Ultra HD (4K).

Pour fusionner des fichiers HD en utilisant des clips d'incrustation

- 1 Dans la **bibliothèque**, sélectionnez le dossier multimédia qui contient les quatre fichiers HD que vous souhaitez assembler. Chaque fichier représente un quart de la vidéo Ultra HD (4K).
- 2 Faites glisser chaque fichier de la **bibliothèque** vers une **piste d'incrustation** de la **ligne de temps**.



- 3 Redimensionnez les clips d'incrustation pour les adapter à la **fenêtre d'aperçu**.
- 4 Repositionnez les clips d'incrustation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajustement de clips d'incrustation » à la page 156.



Même si vous n'avez pas effectué le rendu de la vidéo, vous pouvez importer la vidéo Ultra HD (4K) dans un nouveau projet sous forme de fichier *.vsp pour faciliter l'édition.

Application d'un mouvement à un clip d'incrustation


Pour appliquer un mouvement à un clip d'incrustation

- 1 Dans l'onglet **Attributs**, sélectionnez la direction et le style selon lesquels le clip d'incrustation se déplacera. Vous pouvez également le faire à partir de l'écran en dessous de l'option **Direction/Style**.
- 2 Cliquez sur une flèche spécifique pour définir où vous voulez que le clip entre dans et sorte de votre film.

Vous pouvez faire pivoter un clip ou faire un fondu avant ou arrière.



La **durée de la pause** détermine la durée de la pause dans la zone désignée avant que le clip ne quitte l'écran. Si vous avez appliqué un mouvement au clip d'incrustation, faites glisser les **poignées de découpe** pour définir la **durée de la pause**.




Ajustement de la transparence globale des clips d'incrustation

Vous pouvez ajuster rapidement la transparence globale d'un clip d'incrustation afin d'obtenir un effet de semi-transparence. Pour un plus grand contrôle de la façon dont les clips d'incrustation se combinent avec l'arrière-plan, reportez-vous à la section « Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan » à la page 162.

Pour appliquer de la transparence à un clip d'incrustation

- 1 Dans l'onglet **Attributs**, cliquez sur **Masque et Clé chroma**.
- 2 Faites glisser le curseur **Transparence** pour définir l'opacité du clip d'incrustation.



Ajout de bordures aux clips d'incrustation

Vous pouvez ajouter une bordure à un clip d'incrustation. Par exemple, vous pouvez ajouter une bordure blanche autour d'une image afin qu'elle ressemble davantage à une photo.

Pour ajouter une bordure à un clip d'incrustation

- 1 Dans l'onglet **Attributs**, cliquez sur **Masque et Clé chroma**.
- 2 Cliquez sur les touches fléchées **Bordure** pour définir l'épaisseur de la bordure du clip d'incrustation.

- 3 Pour définir la couleur de la bordure, cliquez sur la case de couleur de la zone **Bordure**, située à côté des flèches.



Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan

Vous pouvez spécifier la façon dont les clips d'incrustation se combinent avec l'arrière-plan en utilisant différentes options « Clé » :

- **Clé chroma** : permet de supprimer une couleur spécifique d'un clip d'incrustation. Par exemple, si vous réalisez une capture d'un sujet sur un arrière-plan de type « écran vert » ou recouvrez une partie d'un sujet avec du vert, l'option Clé chroma peut être utilisée pour supprimer le vert. Il est possible de placer le sujet sur un autre arrière-plan afin de modifier l'environnement ou créer un effet spécial, tel que l'apparence d'un objet en vol.
- **Clé Gris** : ajuste la transparence du clip d'incrustation en fonction de la tonalité (valeurs clair/foncé), plutôt que de la couleur .
- **Multiplier** : multiplie la valeur des couleurs d'incrustation par les couleurs sous-jacentes, puis divise le résultat par 255. Le résultat est plus sombre que les couleurs d'origine. Le blanc n'est pas associé à un effet de mélange. Le noir se mélange toujours au noir. Vous pouvez utiliser le curseur **Mélange/Opacité** pour ajuster la transparence.
- **Clé Ajouter** : ajoute les valeurs de couleur du clip d'incrustation aux valeurs des couleurs sous-jacentes. Vous pouvez utiliser le curseur **Mélange/Opacité** pour ajuster la transparence.

Les paramètres disponibles dépendent du type de clé que vous choisissez. Essayez les différents réglages jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.




Sans Clé chroma

Avec Clé chroma

Pour combiner un clip d'incrustation avec l'arrière-plan en utilisant les paramètres Clé

- 1 Cliquez sur **Masque et Clé chroma** dans l'onglet **Attributs**.
- 2 Cochez la case **Appliquer option incrustation**, puis choisissez un des paramètres suivants dans la liste déroulante **Type** :
 - Clé chroma
 - Clé Gris
 - Multiplier
 - Clé Ajoute

Si vous choisissez **Clé chroma**, utilisez l'outil Pipette  pour prélever une couleur dans la fenêtre d'aperçu et ajustez la valeur de similarité des couleurs (à droite de l'outil Pipette). L'effet de transparence s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.

- 3 Essayez les paramètres suivants pour obtenir le résultat escompté (la disponibilité des commandes dépend du Type sélectionné) :
 - **Gamma** : affecte le contraste de l'image et peut être utilisé pour éclaircir (déplacez la commande vers la droite) ou assombrir (déplacez la commande vers la gauche) l'image dans sa totalité.

- **Min** : peut être déplacé vers la droite pour assombrir les pixels les plus clairs de l'image.
- **Max** : peut être déplacé vers la gauche pour éclaircir les pixels les plus sombres de l'image.
- **Couper** : peut être déplacé vers la droite pour définir un nouveau point noir pour l'image (plus de noir sur l'image).
- **Seuil** : peut être déplacé vers la gauche pour définir un nouveau point blanc pour l'image (plus de blanc sur l'image).

Si vous choisissez **Multiplier** ou **Clé Gris**, vous pouvez également ajuster le paramètre **Mélange/Opacité** afin de régler la transparence.




Vous pouvez recadrer un clip d'incrustation en ajustant les valeurs **Largeur** et **Hauteur**.

Vous pouvez inverser les paramètres de mélange en cochant la case **Inverser**.



Ajout d'une image de masque

Ajouter un masque à un clip d'incrustation permet de lui appliquer une forme qu'il est possible de rendre opaque ou transparente.



Pour ajouter une image de masque

- 1 Cliquez sur **Masque et Clé chroma** dans l'onglet **Attributs**.
- 2 Cliquez sur **Appliquer options incrustation**, puis sélectionnez **Image de masque** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Sélectionnez une image de masque.
- 4 Observez la fenêtre d'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.



- 5 Pour importer une image de masque, créez tout d'abord un masque pour votre projet. Cliquez sur **+** et recherchez le fichier image.

Note: Vous pouvez utiliser n'importe quel fichier image pour créer un masque. Si votre masque n'est pas au format bitmap 8 bits requis, Corel VideoStudio Pro le convertit automatiquement. Vous pouvez utiliser des programmes comme Corel PaintShop Pro et CorelDRAW pour créer un masque d'image.

Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation

Un masque vidéo est une animation qui permet de révéler le contenu d'un clip d'incrustation. Sa fonction est similaire à celle d'une transition. Vous pouvez appliquer un masque vidéo existant, créer et importer votre propre masque vidéo ou importer un masque vidéo créé à partir d'un produit tiers.




Un masque vidéo est une solution créative qui permet de révéler le contenu sous-jacent.

Il existe plusieurs méthodes pour créer vos propres masques vidéo. Par exemple, démarrez un nouveau projet et dans la catégorie **Graphiques** de la bibliothèque, ajoutez un échantillon de couleur noir et un échantillon de couleur blanc dans la ligne de temps. Appliquez une transition et faites correspondre la durée aux deux échantillons. Enregistrez votre travail dans un fichier vidéo (par exemple, MPEG 4, AVI ou MOV). Vous pourrez ensuite ultérieurement importer le fichier sous forme de masque vidéo.


Pour appliquer un masque vidéo à un clip d'incrustation

- 1 Dans la ligne de temps, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Cliquez sur **Masque et Clé chroma** dans l'onglet **Attributs**.
- 3 Cliquez sur **Appliquer options incrustation**, puis sélectionnez **Masque vidéo** dans la liste déroulante **Type**.
- 4 Sélectionnez un masque.
- 5 Observez la fenêtre d'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.

Pour importer un masque vidéo

- 1 Dans la ligne de temps, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Cliquez sur **Masque et Clé chroma** dans l'onglet **Attributs**.
- 3 Cliquez sur **Appliquer options incrustation**, puis sélectionnez **Masque vidéo** dans la liste déroulante **Type**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter élément(s) de masque**  et localisez le fichier voulu.



Vous pouvez supprimer des fichiers de la liste des masques vidéo en cliquant sur la diapo correspondant au masque et en cliquant sur le bouton **Supprimer élément de masque** .

Vous pouvez créer un dossier pour les masques vidéo dans le dossier de contenu utilisateur par défaut actuel : **...Documents/Corel VideoStudio Pro/18.0/**.



Suivi de mouvement

Corel VideoStudio Pro vous permet de créer des chemins de suivi dans des clips vidéo et de suivre des éléments spécifiques de votre vidéo. Le suivi de mouvement permet d'éliminer les nombreuses étapes répétitives d'ajout d'objets à la **ligne de temps**, ainsi que d'éviter d'utiliser des images clés pour créer du mouvement.

De plus, la fonction de suivi des mouvements permet de créer des illusions d'optique pour intégrer des titres aux clips vidéo et de suivre le déplacement de l'appareil photo, comme lors de l'enregistrement d'une vidéo avec des titres inclus à la séquence initiale !

Cette section traite des sujets suivants :

- Suivi des mouvements des objets d'une vidéo
- Mise en correspondance d'un mouvement avec un chemin de suivi
- Personnalisation de mouvement

Suivi des mouvements des objets d'une vidéo


La fonction **Suivre mouvement** permet de suivre les mouvements d'un point ou d'une zone d'une vidéo, et de générer automatiquement le chemin de suivi du mouvement.

Suivre mouvement fonctionne conjointement avec la fonction **Faire correspondre mouvement**. **Faire correspondre mouvement** permet de faire en sorte que les incrustations et les titres suivent automatiquement le chemin de suivi que vous avez créé.



Si vous préférez animer manuellement les incrustations et les titres pour les faire correspondre à votre vidéo d'arrière-plan principale, vous pouvez utiliser la fonction **Personnaliser mouvement**.

Interface du suivi de mouvement : éléments de base



Boîte de dialogue Suivre mouvement

Partie	Description
1. Tracker	Désigne l'objet à suivre pour créer le chemin de suivi. Il peut également apparaître sous forme de zone selon le type de tracker sélectionné.

Partie	Description
2. Contrôle de la lecture	Boutons de commande de la lecture.
3. Contrôle de la ligne de temps	Ligne de temps de la vidéo associée aux commandes de zoom et de tracé d'entrée et de sortie.
4. Contrôle des trackers	Boutons et options qui permettent de gérer les propriétés des trackers, des chemins de suivi et des objets correspondants.
5. Fenêtre d'aperçu	Affiche la vidéo en cours de lecture.
6. Chemin de suivi	Chemin du mouvement suivi (tracé) par le programme.
7. Objet correspondant	Emplacement de l'objet correspondant.
8. Code temporel	Permet d'accéder directement à une partie de la vidéo en indiquant le code temporel exact.

Boutons et options du suivi de mouvement



Suivre mouvement : cette fonction suit automatiquement le mouvement du tracker sélectionné dans le clip vidéo.



Redéfinir à la position par défaut : annule toutes les actions.



Tracé d'entrée / Tracé de sortie : délimite la plage de suivi de mouvement dans le clip vidéo.



Zoom avant / Zoom arrière : permet de régler l'affichage de la ligne de temps de la vidéo.



Afficher le chemin de tracé : permet d'afficher ou de masquer le chemin de suivi dans la fenêtre d'aperçu.



L'œil qui apparaît sur chaque tracker indique l'état du tracker. S'il est activé, l'œil est ouvert et le tracker est visible dans la fenêtre d'aperçu. S'il est désactivé, l'œil est fermé et le tracker sélectionné est masqué.



Ajouter un tracker / Supprimer le tracker : permet d'ajouter et de supprimer des trackers.



Renommer le tracker : permet de renommer le tracker actif.



Enregistrer dans la bibliothèque de chemins : permet d'enregistrer les chemins actifs dans la bibliothèque de chemins.




Définir le tracker en tant que point / Définir le tracker en tant que zone : permet d'utiliser le tracker pour suivre le mouvement d'un point particulier ou d'une zone particulière.



Appliquer/Masquer la mosaïque : permet d'appliquer un effet de mosaïque à l'objet suivi. Ce bouton permet de flouter la zone de l'objet suivi. Vous pouvez choisir une mosaïque rectangulaire ou circulaire.



Régler la taille de la mosaïque : permet de régler la taille de la mosaïque.



Ajouter un objet correspondant : permet d'ajouter un objet correspondant et de régler la position dans la liste déroulante Position ou la fenêtre d'aperçu.


Annuler

Annuler : permet de fermer la boîte de dialogue **Suivre mouvement** et d'annuler toutes les modifications effectuées sur la vidéo.

OK

OK : permet de fermer la boîte de dialogue **Suivre mouvement** et de conserver le chemin suivi sous forme d'attribut de vidéo.


Pour lancer la boîte de dialogue **Suivre mouvement**

- Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un fichier vidéo sur la Piste vidéo et cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**  dans la **barre d'outils**.
 - Cliquez sur **Outils > Suivre mouvement** et sélectionnez un fichier vidéo.
 - Faites un clic droit sur un clip vidéo de la piste Vidéo de la ligne de temps et sélectionnez **Suivre mouvement**.

Pour suivre le mouvement des objets d'une vidéo

- 1 Cliquez sur **Outils > Suivre mouvement**.
- 2 Recherchez la vidéo que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Suivre mouvement** s'affiche.


Dans l'exemple, la vidéo sélectionnée montre un garçon qui se promène au bord du lac.



- 3 Faites glisser le tracker jusqu'à l'endroit de la vidéo que vous souhaitez suivre.

Dans l'exemple, le tracker est placé sur le visage du garçon. La zone est agrandie pour vous permettre de voir de près la sélection.



Note: Pour sélectionner une zone plus grande, cliquez sur le bouton **Définir le tracker en tant que zone**  dans **Type de**

tracker. Vous pouvez définir la forme et la taille du tracker en faisant glisser les nœuds des coins.

- 4 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**



Le chemin de suivi est créé au fur et à mesure de la lecture de la vidéo. Si vous sélectionnez **Afficher le chemin de suivi**, le chemin de suivi s'affiche en surbrillance à la fin du processus.




- 5 Cliquez sur **OK**.



Il est plus facile de suivre des points ou des zones d'une vidéo qui se détachent nettement des autres éléments de la vidéo. Évitez de choisir des pixels qui peuvent se fondre avec des pixels similaires de la vidéo.

Mise en correspondance d'un mouvement avec un chemin de suivi

La fonction **Faire correspondre mouvement** permet de faire correspondre automatiquement le mouvement d'incrustations et de titres avec le chemin de suivi, afin de produire l'effet qu'un élément suit un autre élément. Par exemple, vous pouvez identifier une personne en mouvement dans une vidéo en faisant correspondre un titre à son chemin de suivi.



Boîte de dialogue Faire correspondre mouvement

Partie	Description
1. Contrôle de la lecture	Boutons de commande de la lecture.
2. Contrôle de la ligne de temps	Ligne de temps de la vidéo comportant les commandes de zoom.
3. Panneau des attributs	Définit les commandes Position, Taille, Opacité, Rotation, Ombre, Bordure, Miroir et Atténuation en entrée/sortie.
4. Fenêtre d'aperçu	Affiche la vidéo en cours de lecture.
5. Objet correspondant	Définit l'emplacement de l'objet correspondant, qui peut être un titre ou une incrustation. Cette fonction s'applique uniquement dans la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement .
6. Chemin de mouvement	Le chemin du mouvement tel que défini manuellement. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
7. Fenêtre de distorsion d'objets	Permet de définir l'orientation du clip vidéo ou de l'objet d'incrustation.
8. Contrôle des images clés	Permet d'ajouter et de supprimer des images clés, ainsi que de définir leur position et leur décalage.
9. Code temporel	Permet d'accéder directement à une partie de la vidéo en indiquant le code temporel exact.

Boutons et options des fonctions Faire correspondre mouvement et Personnaliser mouvement



Ajouter une image clé : permet d'ajouter une image clé.



Supprimer l'image clé : permet de supprimer une image clé.



Aller sur l'image clé précédente : permet d'accéder à l'image clé précédente disponible.



Inverser l'image clé : permet d'inverser l'image clé en cours.




Déplacer l'image clé vers la gauche : permet de déplacer l'image clé en cours d'une étape vers la gauche.



Déplacer l'image clé vers la droite : permet de déplacer l'image clé en cours d'une étape vers la droite.



Aller sur l'image clé suivante : permet d'accéder à l'image clé suivante disponible.




Menu Tracker : permet de sélectionner le tracker que l'objet correspondant va suivre. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue **Faire correspondre mouvement**.

Réinitialiser

Réinitialiser : permet d'annuler toutes les actions. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement**.

Enregistrer sous	Enregistrer sous : permet d'enregistrer les chemins actifs dans la bibliothèque de chemins. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
Annuler	Annuler : permet de fermer la boîte de dialogue Personnaliser mouvement/Faire correspondre mouvement et d'ignorer toutes les modifications apportées à la vidéo.
OK	OK : permet de fermer la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement/Personnaliser mouvement et d'enregistrer le chemin suivi sous forme d'attribut de clip vidéo.



Menu contextuel (clic droit) des fonctions Faire correspondre mouvement et Personnaliser mouvement

Menu contextuel (clic droit) des fonctions Faire correspondre mouvement et Personnaliser mouvement

Ajouter une image clé	Ajoute une image clé.
Supprimer l'image clé	Supprime une image clé.
Conserver les proportions	Permet de conserver le rapport entre la largeur et la hauteur lorsque vous dimensionnez le clip vidéo ou l'objet d'incrustation.

Réinitialiser la déformation	Rétablit les proportions initiales d'un clip ou d'un objet que vous avez déformé.
Afficher la fenêtre de distorsion d'objets	Permet d'afficher et de masquer la fenêtre de distorsion d'objets, laquelle permet de définir l'orientation du clip vidéo ou de l'objet d'incrustation.
Afficher le quadrillage	Permet d'ouvrir la fenêtre Options de quadrillage pour modifier les paramètres du quadrillage.
Afficher la vidéo d'arrière-plan	Permet d'afficher et de masquer les autres pistes de la ligne de temps .
Afficher les résultats dans la fenêtre d'aperçu	Permet d'activer et de désactiver l'affichage simultané des modifications dans la fenêtre d'aperçu.
Ajuster la taille de la vue (molette de la souris)	Permet de régler le zoom sur 100 %, 50 % ou 33 %. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la molette de la souris.

Pour lancer la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement

- Faites un clic droit sur un clip d'incrustation de la ligne de temps et sélectionnez **Faire correspondre mouvement**.

Pour faire correspondre un mouvement à un chemin de suivi


- 1 Insérez une vidéo comportant un chemin de suivi dans la piste Vidéo.
- 2 Insérez un clip de titre dans la piste Incrustation et définissez ses propriétés en fonction de votre projet.

Dans l'exemple, le nom du garçon qui apparaît dans la vidéo est ajouté à la piste de titre.




- 3 Faites un clic droit sur le titre dans la piste Titre et sélectionnez **Faire correspondre mouvement**. La boîte de dialogue **Faire correspondre mouvement** s'affiche.
- 4 Si vous avez plusieurs trackers, sélectionnez le tracker que vous souhaitez faire correspondre.



Dans l'exemple, le tracker 01 qui est sélectionné représente le chemin de suivi du garçon.



- 5 Définissez les propriétés du titre en fonction de votre projet.
À chaque fois que vous définissez une valeur, une image clé est ajoutée.



Dans l'exemple, les valeurs de la section **Décalage** sont ajustées pour définir la distance idéale entre le garçon et le titre. Les valeurs **Taille** et **Opacité** sont également ajustées, afin que le titre soit visible tout en restant légèrement transparent.

Note: Si vous souhaitez faire pivoter et déplacer le clip autour de la vidéo, vous pouvez définir les valeurs des sections **Décalage** et **Rotation**. Vous pouvez également ajouter une ombre et une bordure, ou mettre l'image en miroir. Si vous cliquez sur le bouton **Atténuation en entrée/Atténuation en sortie**  , le mouvement commence progressivement ou s'arrête progressivement. Déplacez le curseur pour gérer la temporisation.

- 6 Lancez la lecture de la vidéo pour tester l'animation. Lorsque vous avez fini, cliquez sur **OK**.

Le résultat de l'exemple de projet est montré ci-dessous.




Vous pouvez ajuster les propriétés de vos incrustations et titres à l'aide d'images clés, en faisant glisser le tracker et en ajustant les valeurs de la boîte de dialogue **Faire correspondre mouvement**.

Pour dissocier des clips d'incrustation des chemins de suivi

- Faites un clic droit sur le clip d'incrustation et sélectionnez **Supprimer mouvement**.

Personnalisation de mouvement

La fonction **Personnaliser mouvement** permet de faire correspondre manuellement le mouvement d'incrustations et de titres avec les éléments d'une vidéo d'arrière-plan sans référence à des informations de suivi existantes. Cela signifie que vous pouvez définir un chemin de mouvement vous-même et modifier plusieurs propriétés pour créer des effets de mouvement complexes.



Boîte de dialogue Personnaliser mouvement

Partie	Description
1. Contrôle de la lecture	Boutons de commande de la lecture.
2. Contrôle de la ligne de temps	Ligne de temps de la vidéo comportant les commandes de zoom.
3. Panneau des attributs	Définit les commandes Position, Taille, Opacité, Rotation, Ombre, Bordure, Miroir et Atténuation en entrée/sortie.
4. Fenêtre d'aperçu	Affiche la vidéo en cours de lecture.

Partie	Description
5. Chemin de mouvement	Le chemin du mouvement tel que défini manuellement. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
6. Fenêtre de distorsion d'objets	Permet de définir l'orientation du clip vidéo ou de l'objet d'incrustation.
7. Contrôle des images clés	Permet d'ajouter et de supprimer des images clés, ainsi que de définir leur position et leur décalage.
8. Code temporel	Permet d'accéder directement à une partie de la vidéo en indiquant le code temporel exact.

Pour lancer la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement**

- Faites un clic droit sur un clip vidéo de la **ligne de temps** et sélectionnez **Personnaliser mouvement**.



Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement** en cliquant sur l'onglet **Attributs** du **panneau Options**, puis en cliquant sur l'option **Mouvement avancé**. Cette option est uniquement disponible lorsqu'un clip est sélectionné sur la **piste Incrustation**.


Pour personnaliser un chemin de mouvement


- Faites un clic droit sur une vidéo d'arrière-plan ou un clip d'incrustation de la **ligne de temps**, et sélectionnez **Personnaliser mouvement**. La boîte de dialogue **Personnaliser mouvement** s'affiche.

Dans l'exemple, le titre s'affiche selon un chemin de mouvement rectiligne.



- 2 Modifiez la forme du chemin de mouvement en faisant glisser les segments de ligne et les nœuds d'images clés.




Note: Des nœuds d'images clés sont automatiquement ajoutés à chaque fois que vous passez à une autre image et effectuez une modification. Vous pouvez également créer un nœud d'image clé en faisant glisser le curseur et en cliquant sur le bouton **Ajouter une image clé** .



3 Définissez les propriétés du titre en fonction de votre projet.

À chaque fois que vous définissez une valeur, une image clé est ajoutée.

L'exemple ci-dessous montre le titre après l'ajustement des valeurs **Position**, **Taille** et **Rotation**.



Note: Vous pouvez également modifier l'opacité, ajouter une ombre et une bordure, et mettre l'image en miroir en réglant les valeurs des sections **Opacité**, **Ombre**, **Bordure** et **Miroir**. Si vous cliquez sur le bouton **Atténuation en entrée/Atténuation en sortie**

 / , le mouvement commence progressivement ou s'arrête progressivement. Déplacez le curseur pour gérer la temporisation de l'atténuation.

4 Lancez la lecture de la vidéo pour tester l'animation. Lorsque vous avez fini, cliquez sur **OK**.



Si vous personnalisez un chemin de suivi existant, les informations de correspondance de mouvement existantes

dans la vidéo sont converties en chemin de mouvement générique.



Chemins de suivi

Corel VideoStudio Pro vous permet de suivre des points ou des zones spécifiques pour créer un chemin de mouvement. Ce chemin de suivi représente l'emplacement de la zone ou du point sélectionné dans la séquence des images de la vidéo.

Une fois les chemins de suivi obtenus, vous pouvez ajouter des objets correspondants autour de la zone du tracker ou flouter des éléments de la vidéo à l'aide du tracker.


Cette section traite des sujets suivants :


- Ajustement de chemins de suivi
- Utilisation d'objets dans des chemins de suivi
- Utilisation de la bibliothèque de chemins

Ajustement de chemins de suivi

Vous pouvez affiner ou modifier le chemin de suivi en réinitialisant manuellement des points du tracé. Pour plus d'informations sur la création de chemins de suivi, reportez-vous à la section « Suivi des mouvements des objets d'une vidéo » à la page 169.

Pour ajuster des chemins de suivi



- 1 Sélectionnez un fichier vidéo sur la Piste vidéo et cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**  dans la **barre d'outils**.
- 2 Dans la liste de trackers, sélectionnez le tracker à ajuster.

- 3 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez ajuster le chemin.
- 4 Faites glisser le tracker pour le placer sur la position de la nouvelle image clé.
- 5 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**  pour effectuer à nouveau le tracé. Le tracker effectue le suivi en tenant compte de la position de la nouvelle image clé.




L'ajustement des points de suivi permet d'affiner ou de lisser le mouvement des objets correspondants.


Pour définir la durée du chemin de suivi

- 1 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez commencer le suivi du mouvement. Cliquez sur le bouton **Tracé d'entrée** .
- 2 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez terminer le suivi du mouvement. Cliquez sur le bouton **Tracé de sortie** . La durée du chemin de suivi est définie.

Pour étendre la durée du chemin de suivi



- 1 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit non tracé où vous souhaitez terminer le suivi du mouvement.
- 2 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement** . Le mouvement de l'objet suivi et le chemin prolongé sont générés.





Si vous faites glisser le curseur et cliquez sur le bouton **Tracé d'entrée** , le chemin en cours est supprimé et un nouveau point de départ est inséré.

Pour réinitialiser des chemins de suivi


Vous pouvez réinitialiser le chemin de suivi en cours et sélectionner une nouvelle zone à suivre en effectuant l'une des actions suivantes :


- Faites glisser le point du tracker vers un autre endroit.
- Faites glisser le **curseur** vers un autre endroit et cliquez sur le bouton **Tracé d'entrée** .
- Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** .

Pour afficher ou masquer des trackers

- Cliquez sur  ou  pour afficher ou masquer des trackers.


Pour ajouter des trackers

- 1 Cliquez sur le bouton **Ajouter un tracker**  pour ajouter le deuxième tracker. Un nouveau tracker apparaît sur l'écran et un nouveau tracker est ajouté à la liste.



- 2 Faites glisser le tracker jusqu'à l'endroit de la vidéo que vous souhaitez suivre.

Dans l'exemple, le deuxième tracker est placé sur une échelle à poissons immobile sur le lac.

- 3 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement** .


Si vous sélectionnez **Afficher le chemin de suivi**, les chemins de suivi des deux trackers s'affichent, et le tracker sélectionné est mis en surbrillance.

Dans l'exemple, le tracker 1 suit le garçon, tandis que le tracker 2 suit l'échelle à poissons immobile. Comme l'appareil photo se déplace vers la droite, le chemin du tracker 1 représente un mouvement vers la droite et le chemin du tracker 2, un mouvement vers la gauche.




4 Cliquez sur **OK**.



Pour supprimer un tracker, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Supprimer le tracker** .

Pour renommer des trackers


- 1 Sélectionnez un tracker et cliquez sur le bouton **Renommer le tracker** .
- 2 Entrez le nouveau nom du tracker dans la boîte de dialogue **Renommer le tracker**.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Utilisation d'objets dans des chemins de suivi

Pour ajouter des objets correspondants

- 1 Dans la fenêtre Suivre mouvement, cochez la case **Ajouter un objet correspondant**.

Un objet correspondant apparaît dans la fenêtre d'aperçu.




- 2 Ajustez la position de l'objet correspondant en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Choisissez une option dans la liste déroulante **Position**.
 - Faites glisser le marqueur de l'objet correspondant pour le placer où vous souhaitez dans la fenêtre d'aperçu.
- 3 Dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser les coins de l'objet correspondant pour ajuster sa taille.




- 4 Effectuez le suivi du mouvement comme indiqué ci-dessus pour générer le chemin de suivi.
- 5 Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue Suivre mouvement se ferme, et un emplacement vide est ajouté à la piste Incrustation.
- 6 Recherchez le clip multimédia souhaité dans la **bibliothèque** et faites-le glisser sur l'emplacement réservé dans la **ligne de temps**. Lorsque vous passez la souris sur l'emplacement vide, appuyez sur **[Ctrl]** pour placer le nouveau clip dans l'emplacement et remplacer l'autre clip.




Pour flouter des parties des objets suivis

- 1 Cliquez sur le bouton **Appliquer la mosaïque**  pour activer la mosaïque, puis cliquez sur la flèche qui se trouve à côté du bouton pour choisir une mosaïque de type **Rectangle** ou **Cercle**.

Une zone floutée par défaut s'affiche dans la fenêtre d'aperçu sous forme de quadrillage.


- 2 Ajustez la taille du quadrillage pour couvrir les parties que vous souhaitez flouter en faisant glisser les nœuds situés aux coins du quadrillage ou en ajustant la valeur affichée dans la zone **Régler la taille de la mosaïque**.

Note: Les options relatives à l'objet correspondant sont grisées lorsque vous activez cette fonction.



- 3 Effectuez le suivi du mouvement comme indiqué ci-dessus pour générer le chemin de suivi.

La zone de l'objet suivi est recouverte d'un effet mosaïque lorsque vous visionnez la vidéo dans la fenêtre d'aperçu du programme principal.




- 4 Cliquez sur OK.




Associée au suivi de mouvement, cette fonction est très utile pour flouter des éléments que vous souhaitez masquer dans la vidéo. Par exemple, vous pouvez flouter des visages pour préserver l'anonymat des personnes et masquer des plaques d'immatriculation de véhicules pour des raisons de sécurité.

Utilisation de la bibliothèque de chemins

Vous pouvez ajouter un mouvement à un clip dans la piste vidéo principale ou dans la piste d'incrustation en faisant glisser un chemin prédéfini de la bibliothèque de chemins vers le clip dans la **ligne de temps**.



Pour enregistrer des chemins de suivi dans la boîte de dialogue Suivre mouvement

- 1 Sélectionnez le nom du chemin de tracé et cliquez sur le bouton **Enregistrer dans la bibliothèque de chemins** .


La boîte de dialogue **Enregistrer dans la bibliothèque de chemins** s'affiche.

- 2 Sélectionnez l'emplacement du dossier du chemin.
- 3 Cliquez sur **OK**.





Sélectionnez **Exporter tous les chemins visibles** pour enregistrer tous les chemins de suivi affichés. Tous les chemins de suivi enregistrés sont convertis en chemins de mouvement génériques sans leurs propriétés de vitesse et de temps.

Pour importer des chemins vers la bibliothèque de chemins

- 1 Cliquez sur le bouton **Importer chemin** .
- 2 Recherchez le fichier du chemin et cliquez sur **Ouvrir**.

Pour exporter des chemins depuis la bibliothèque de chemins


- 1 Cliquez sur le bouton **Exporter chemin** . La boîte de dialogue **Exporter chemin** s'affiche.
- 2 Cliquez sur le bouton **Parcourir**  pour sélectionner le fichier de chemin.
- 3 Entrez un nom pour le dossier du chemin.
- 4 Cliquez sur **OK**.



Si vous exportez un projet avec Smart Package, les informations de suivi du projet sont également exportées, et le dossier du chemin associé est automatiquement généré sur l'ordinateur où le Smart Package est ouvert.

Pour réinitialiser la bibliothèque de chemins

- Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Réinitialiser la bibliothèque**.



Audio

Le son est l'un des éléments déterminants de la qualité de votre production vidéo. Corel VideoStudio Pro vous permet d'ajouter de la musique, une narration et des effets sonores à votre projet.

Dans Corel VideoStudio Pro, la fonction Audio est composée de quatre pistes. Vous pouvez insérer vos narrations sur la **piste Voix**, et votre musique de fond ou vos effets sonores sur une **piste Musique**.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de fichiers audio
- Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume
- Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo
- Utilisation de musique auto
- Utilisation de la commande Volume du clip
- Découpe et coupe de clips audio
- Étirement de la durée de l'audio
- Application d'un fondu avant/arrière
- Utilisation du mélangeur de son
- Réglage des canaux stéréo
- Utilisation du mélangeur de son multicanal
- Mélange de son multicanal
- Duplication d'un canal audio
- Application de filtres audio


Ajout de fichiers audio

Vous pouvez ajouter des fichiers audio à votre projet de l'un des manières suivantes :

- Ajoutez des fichiers audio à la **bibliothèque** à partir d'un disque local ou réseau. (Des morceaux libres de droit Triple Scoop sont inclus dans la bibliothèque.)
- Extraire de l'audio d'un CD
- Enregistrer une voix off
- Utiliser la musique auto


Note: vous pouvez également extraire de l'audio d'un fichier vidéo.

Pour ajouter un fichier audio à la bibliothèque

- Cliquez sur le bouton **Importer des fichiers multimédia**  pour rechercher des fichiers audio dans votre ordinateur.


Après avoir importé des fichiers audio dans la bibliothèque, vous pouvez les ajouter à votre projet en les faisant glisser de la bibliothèque vers la ligne de temps.

Pour ajouter une narration en voix off

- 1 Déplacez le **curseur** jusqu'à la section de la vidéo où vous voulez insérer votre voix off.
- 2 Dans la Vue **Ligne de temps**, cliquez sur le bouton **Option d'enregistrement/de capture**  et sélectionnez **Voix off**. La boîte de dialogue **Régler le volume** apparaît.
Note: Si un clip de voix off se trouve déjà sur le point de repère du projet, le programme vous le signale. Pour éviter de sélectionner un clip, cliquez dans une zone vide de la **ligne de temps**.
- 3 Parlez dans le microphone et vérifiez que le témoin réagit bien. Vous pouvez utiliser le **mélangeur audio Windows** pour ajuster le volume de votre microphone.

- 4 Cliquez sur **Démarrer** et commencez à parler dans le micro.
- 5 Appuyez sur **[Echap]** ou cliquez sur **[Espace]** pour arrêter l'enregistrement.
- 6 La meilleure façon d'enregistrer des narrations est de les enregistrer par tranches de 10 à 15 secondes. Cela permet de supprimer plus facilement une narration mal enregistrée et de la refaire. Pour supprimer un clip, il vous suffit de le sélectionner sur la **ligne de temps** et d'appuyer sur **[Suppr.]**.

Pour importer de la musique à partir d'un CD audio

- 1 Dans la Vue **Ligne de temps**, cliquez sur le bouton  **Option d'enregistrement/de capture** et cliquez sur **Importer d'un CD audio**.

La boîte de dialogue **Extraire le CD audio** s'affiche.


- 2 Sélectionnez les pistes à importer dans la **liste des pistes**.
- 3 Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier de destination dans lequel les fichiers importés seront enregistrés.
- 4 Cliquez sur **Extraire** pour lancer l'importation des pistes audio.

Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume


La fonction Priorisation vocale (concept similaire à celui de l'effet de déclenchement) est utilisée pour diminuer automatiquement le volume d'une piste pour mieux entendre une autre piste. Par exemple, si vous avez un projet vidéo qui comprend des morceaux de musique et des commentaires en voix off, vous pouvez utiliser la priorisation vocale pour réduire automatiquement le volume de la musique lorsque le narrateur parle. Vous pouvez régler le seuil qui déclenche la « priorisation » et le niveau d'abaissement du volume de la piste d'arrière-plan.



Pour utiliser la priorisation vocale

- 1 Dans la vue Ligne de temps (espace de travail Éditer), assurez-vous que la piste à laquelle la « priorisation » doit s'appliquer se trouve sous la vidéo, l'incrustation ou la piste voix à utiliser.



- 2 Faites un clic droit sur la piste musique à « prioriser » et choisissez **Priorisation vocale**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Priorisation vocale, réglez les curseurs suivants :
 - **Niveau d'abaissement** : détermine le niveau d'abaissement du volume. Les nombres plus élevés indiquent un volume plus bas.
 - **Sensibilité** : détermine le seuil du volume (lecture de la piste au-dessus de la piste sélectionnée) à atteindre pour déclencher la priorisation. Vous aurez probablement besoin de régler le curseur **Sensibilité** pour obtenir les résultats attendus.





Dans ces exemples, la voix off correspond à la piste violette et la musique à la piste bleue. La ligne jaune dans chaque exemple indique le moment et le niveau d'abaissement du volume lors de l'application des différents paramètres Sensibilité associés à la priorisation vocale : Haut = 0, Moyen = 2 et Bas = 30. Dans cet exemple, la valeur de réglage 2 convient le mieux.



Vous pouvez utiliser la Priorisation vocale avec les clips vidéo associés à du son (tels que les vidéos de jeux). Comment ? Ajoutez votre clip vidéo à la ligne de temps, faites un clic droit sur le clip et choisissez Fractionner l'audio. Faites glisser la piste audio résultante vers une piste musique. Vous pouvez ensuite enregistrer votre texte de narration sur la piste voix et appliquer la Priorisation vocale à la piste musique.

Vous pouvez ajuster manuellement les résultats de la priorisation vocale en faisant glisser, en ajoutant ou en supprimant des nœuds d'images clés vers la ligne jaune du volume.

Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo

Corel VideoStudio Pro vous permet de fractionner la partie audio d'un clip vidéo existant en une piste audio.



Les clips vidéo qui contiennent une piste audio affichent une icône Audio.

Pour fractionner une piste audio à partir d'un clip vidéo

- 1 Sélectionnez le clip vidéo.
- 2 Faites un clic droit sur le clip vidéo et sélectionnez **Fractionner l'audio**.

Cela génère une nouvelle piste audio.



Après avoir fractionné une piste audio à partir d'un clip vidéo, vous pouvez appliquer un filtre audio à la piste audio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Application de filtres audio » à la page 212.


Utilisation de musique auto


La fonction **Musique auto** de Corel VideoStudio Pro vous permet de créer simplement des pistes sonores de haute qualité à partir de morceaux libres de droit de la bibliothèque ScoreFitter. Des chansons de style différent sont disponibles pour vous aider à trouver celui qui convient à votre production vidéo.

Pour ajouter un morceau avec la fonction Musique auto

- 1 Cliquez sur le bouton **Musique auto**  dans la **barre d'outils**.

Le panneau **Musique auto** s'affiche.


- 1 Dans la liste **Catégorie**, sélectionner le type de musique que vous recherchez.
- 2 Dans la liste **Chanson**, sélectionnez une chanson.
- 3 Dans la liste **Versión**, sélectionnez la version de la chanson.
Pour écouter votre sélection, cliquez sur le bouton **Lire le morceau sélectionné**. 

- 1 Après avoir trouvé la chanson voulue, cliquez sur le bouton **Ajouter à la ligne de temps**. 

Note: Activez l'option **Découpage auto** pour découper automatiquement le clip audio ou le raccourcir à la durée de votre choix.

Utilisation de la commande Volume du clip

Vous trouverez le contrôle de volume dans l'onglet **Musique et voix**. Volume du clip représente le pourcentage du volume enregistré d'origine. Les valeurs varient de **0** à **500** %, **0** % coupe complètement le son du clip et **100** % conserve le volume original enregistré.



Découpe et coupe de clips audio

Après avoir enregistré la voix et la musique, vous pouvez facilement découper vos clips audio dans la **ligne de temps**.

Pour découper des clips audio

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser la poignée, vers le début ou la fin, pour raccourcir un clip.

Note: Sur la **ligne de temps**, un clip audio sélectionné possède deux poignées qui peuvent être utilisées pour le découpage.



- Faites glisser les **poignées de découpage**.



- Déplacez le **curseur** et cliquez sur les boutons **Marque de début/ Marque de fin**.



Pour fractionner un clip audio

- Cliquez sur le bouton **Clip fractionné**  pour fractionner le clip.



Étirement de la durée de l'audio

La fonction Étirement de la durée vous permet d'étirer un clip audio, afin qu'il corresponde à la durée de la vidéo sans déformer sa tonalité. Normalement, l'allongement des clips audio pour les ajuster au projet provoque un son déformé. La fonction Réglage de la durée produira un clip audio qui semblera simplement être lu sur un rythme plus lent.



Lorsque vous étirez un clip audio de 50 à 150 %, le son n'est pas déformé ; cependant, s'il est étiré en deçà ou au-delà de cette plage, il est susceptible de subir une déformation.

Pour allonger la durée d'un clip audio

- 1 Cliquez sur un clip audio dans la **ligne de temps** ou dans la **bibliothèque**, et ouvrez le **panneau Options**.
- 2 Dans le panneau de l'onglet **Musique et voix**, cliquez sur **Vitesse/laps de temps** pour ouvrir la boîte de dialogue **Vitesse/laps de temps**.
- 3 Entrez une valeur dans **Vitesse** ou faites glisser le curseur pour modifier la vitesse du clip audio. Une vitesse moins importante permet d'allonger la durée du clip, tandis qu'une vitesse plus élevée le rend plus court.

Note: vous pouvez spécifier la durée de lecture du clip dans **Réglage de la durée**. La vitesse du clip sera automatiquement ajustée compte tenu de la durée spécifiée. Cette fonction ne provoquera pas de découpage du clip si vous spécifiez une durée plus courte.





Vous pouvez ajuster la durée d'un clip audio sur la ligne de temps en maintenant la touche [Maj] enfoncée et en faisant glisser les marqueurs disponibles sur le clip sélectionné.

Application d'un fondu avant/arrière

Une musique de fond qui commence et se termine de façon progressive est fréquemment utilisée pour créer des transitions fluides.


Pour appliquer des effets de fondu à vos clips audio

- Cliquez sur les boutons **Fondu avant**  et **Fondu arrière** .

Utilisation du mélangeur de son

Le secret pour assembler harmonieusement les narrations, la musique de fond, et l'audio de vos clips vidéo, est de contrôler le volume relatif de vos clips.

Pour mélanger les différentes pistes audio de votre projet

- 1 Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils.

Note: Si le **type d'audio** est défini sur **3/2** dans les **paramètres audio** des **propriétés du projet**, le **mélangeur de son multicanal** s'affiche. Si le **type d'audio** est défini sur le mode stéréo **2/0**, le **mélangeur 2 canaux** s'affiche. Vous pouvez vérifier ces paramètres en sélectionnant **Paramètres > Propriétés du projet**, en cliquant sur **Éditer** dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet** et en cliquant sur l'onglet **Compression** dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**.


Pour obtenir des informations sur l'utilisation du **mélangeur de son multicanal**, reportez-vous à la section « Utilisation du mélangeur de son multicanal » à la page 209.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation du mélangeur 2 canaux, reportez-vous à la section « Réglage des canaux stéréo » à la page 208.

Réglage des canaux stéréo

Dans les fichiers stéréo (deux canaux), une seule forme d'onde représente les canaux gauche et droit.

Pour utiliser le mode Stéréo

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Propriétés de projet**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet**, choisissez un format dans la liste déroulante **Format de projet**.
- 3 Cliquez sur **Éditer**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**, cliquez sur l'onglet **Compression**.
- 5 Dans la liste déroulante **Format d'audio**, choisissez **Audio Dolby numérique**.
- 6 Dans la zone **Paramètres audio**, choisissez **2/0 (L, R)** dans la zone de liste déroulante **Type d'audio**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils.
- 8 Cliquez sur la piste Musique.
- 9 Cliquez sur **Lire** dans le **panneau Options**.
- 10 Cliquez sur le symbole de note de musique au centre du mélangeur de son multicanal et procédez au réglage selon votre position de son favorite.
Note: le déplacement de la note de musique provoquera l'amplification du son venant de la direction que vous avez choisie.
- 11 Faites glisser **Volume** pour ajuster le niveau de volume de l'audio.

Utilisation du mélangeur de son multicanal

À la différence du flux stéréo qui ne transporte que deux voies audio, la pseudo-quadrisonie (ou son multicanal) possède cinq voies audio distinctes codées dans un fichier, qui sont envoyées à cinq haut-parleurs et à un sub-woofer.

Le mélangeur de son multicanal possède tous les contrôles nécessaires pour positionner les sons autour de l'auditeur, en sortant l'audio sur la

configuration 5.1 de haut-parleurs multiples. Vous pouvez également utiliser le mélangeur pour ajuster le volume des fichiers stéréo et donner l'impression que l'audio bascule d'un haut-parleur à l'autre.




Mélange de son multicanal

Toutes les voies audio dans le son multicanal possèdent des contrôles similaires que vous trouverez dans la configuration stéréo de ce panneau, plus quelques autres contrôles.

- **Vumètre six canaux** : Avant gauche, Avant droit, Centre, Sub-woofer, Surround gauche, Surround droite.
- **Centre** : contrôle le niveau de sortie du haut-parleur central.
- **Sub-woofer** : permet de contrôler le volume de la sortie son basse-fréquence.


Pour utiliser le mode Pseudo-quadriphonie


- 1 Sélectionnez **Paramètres > Propriétés de projet**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet**, choisissez un format dans la liste déroulante **Format de projet**.
- 3 Cliquez sur **Éditer**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**, cliquez sur l'onglet **Compression**.
- 5 Dans la liste déroulante **Format d'audio**, choisissez **Audio Dolby numérique**.

- 6 Dans la zone **Paramètres audio**, choisissez **3/2 (L, C, R, SL, SR)** dans la zone de liste déroulante **Type d'audio**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils.
- 8 Cliquez sur la note de musique au centre du mélangeur de son multicanal. Faites-la glisser sur l'un des six canaux en fonction de la position que vous préférez pour le son. Répétez les étapes **1** et **2** en utilisant le mode Stéréo.
- 9 Faites glisser les curseurs **Volume**, **Centre** et **Sub-woofer** pour ajuster les contrôles du son de votre audio
Note: Vous pouvez aussi ajuster la préférence en termes de position du son de vos pistes dans **Vidéo**, **Incrustation** et **Voix**. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant à la piste de votre choix et répétez les étapes **2** à **3**.

Duplication d'un canal audio

Les fichiers audio font parfois la distinction entre la voix et le fond audio, et les placent dans des canaux différents. La duplication d'un canal audio vous permet de réduire l'autre canal au silence.



Pour dupliquer un canal audio, cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils. Cliquez sur l'onglet **Attributs** et sélectionnez **Dupliquer le canal audio**. Choisissez le canal audio à dupliquer : le **gauche** ou le **droit**.




Lorsque vous enregistrez des voix off à l'aide d'un microphone, elles sont enregistrées sur un seul canal. Vous pouvez améliorer le volume audio en utilisant cette fonction pour dupliquer dans les canaux.

Application de filtres audio

Corel VideoStudio Pro vous permet d'appliquer des filtres à vos clips audio dans les pistes **Musique** et **Voix**.

Pour appliquer des filtres audio à une piste audio

- 1 Cliquez sur un clip audio et ouvrez le **panneau Options**.
- 2 Dans l'onglet **Musique et voix**, cliquez sur **Filtre audio**.
La boîte de dialogue **Filtre audio** s'affiche.
- 3 Dans la liste **Filtres disponibles**, sélectionnez les filtres audio désirés et cliquez sur **Ajouter**.



Note: un filtre audio peut être personnalisé si le bouton **Options** est activé. Cliquez sur **Options** pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de ce filtre audio particulier.

- 4 Cliquez sur **OK**.



Si vous souhaitez appliquer un filtre audio à un clip vidéo, vous devez d'abord fractionner la partie audio de la vidéo en une piste audio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo » à la page 204.



Créateur d'images

Le créateur d'images est une fonction de Corel VideoStudio Pro qui vous permet d'enregistrer une peinture, un dessin ou des mouvements d'écriture comme une animation ou une image fixe pouvant être appliquée à votre projet en tant qu'effet d'incrustation.


Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation du créateur d'images
- Basculement entre les modes du créateur d'images
- Création d'images et d'animations

Utilisation du créateur d'images

La fenêtre **Créateur d'images** contient tous les outils dont vous avez besoin pour enregistrer et sauvegarder votre animation ou votre dessin. Le tableau ci-dessous répertorie les commandes et les fonctions de la fenêtre **Créateur d'images**.







Interface du Créateur d'images : éléments de base



Partie	Description
1. Épaisseur du pinceau	Permet de définir l'épaisseur et l'opacité du bout du pinceau au moyen de curseurs de réglage et d'une zone d'aperçu.
2. Canevas/fenêtre d'aperçu	La zone de peinture.
3. Panneau Pinceau	Faites votre choix parmi une vaste gamme d'outils de peinture, de bouts de pinceau/d'outil et de transparences.

Partie	Description
4. Palette de couleurs	Vous permet de choisir ou de définir une couleur en utilisant le sélecteur de couleurs Windows ou le sélecteur de couleurs Corel . Vous pouvez également choisir une couleur en cliquant sur l'outil Pipette.
5. Galerie	Contient les diapos des animations et des images fixes que vous avez créées.

Boutons de commande et curseurs de réglage du Créateur d'images

	Bouton Nouveau/Effacer : permet de lancer un nouveau canevas ou une fenêtre d'aperçu.
	Boutons de zoom avant et de zoom arrière : permettent de faire un zoom avant ou arrière sur la peinture.
	Taille réelle : permet de redimensionner votre fenêtre de canevas/d'aperçu à sa taille réelle.
	Bouton Image d'arrière-plan et curseur de réglage : le bouton Image d'arrière-plan vous permet d'utiliser des images comme références pour votre peinture ; le curseur vous permet quant à lui de contrôler leur transparence.
	Bouton Option de la texture : permet de choisir et d'appliquer des textures à vos pinceaux.
	Outil Pipette : permet de sélectionner une couleur dans la palette de couleurs ou dans les objets environnants.



Bouton Mode effaceur : permet d'écrire ou d'effacer vos peintures/animations.



Bouton Annuler : permet d'annuler et de rétablir des actions en modes Fixe et Animé.



Bouton Rétablir : vous permet d'annuler et de rétablir des actions en modes Fixe et Animé.



Bouton Commencer à enregistrer/Instantané : vous permet d'enregistrer la session de peinture et d'ajouter votre peinture à la **galerie**. Le bouton **Instantané** ne s'affiche qu'en mode Fixe.



Bouton Lire/Arrêter : vous permet de lire ou d'arrêter l'animation en cours. Activé uniquement en mode Animé.



Bouton Supprimer : vous permet de supprimer une animation ou une image de la bibliothèque.




Bouton Changer la durée : vous permet de changer la durée du clip sélectionné.



Bouton des paramètres de préférences : vous permet de lancer la boîte de dialogue Préférences.



Bouton Changer en mode Animé ou Fixe : vous permet de passer du mode Animé au mode Fixe.



Bouton OK : vous permet de fermer le **créateur d'images**, et d'insérer les animations au format *.uvp et les images au format *.png dans la **bibliothèque** de Corel VideoStudio Pro.



Bouton Fermer : vous permet de fermer la fenêtre **Créateur d'images**.

Pour lancer le créateur d'images

- Cliquez sur **Outils** > **Créateur d'images**.

Pour importer des animations et des images dans la bibliothèque



- Dans la fenêtre **Créateur d'images**, choisissez les diapos à importer dans la **galerie**, puis cliquez sur **OK**.

Corel VideoStudio Pro ajoute automatiquement vos animations et images fixes à la bibliothèque du dossier actuellement sélectionné. Les animations sont enregistrées au format *.uvp, et les images sont enregistrées sous forme de fichiers *.png.

Basculement entre les modes du créateur d'images

Vous pouvez choisir entre deux modes du créateur d'images : le **mode Animé** et le **mode Fixe**.

Pour choisir un des modes du Créateur d'images

- Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **Mode animé**  : vous permet d'enregistrer des sessions de peinture entières et d'intégrer le résultat dans la ligne de temps.
 - **Mode Fixe**  : vous permet de créer des fichiers d'image à l'aide de divers ensembles d'outils, tout comme dans les autres programmes d'imagerie numérique.

Note: Par défaut, le **créateur d'images** est lancé en mode Animé.

Pour changer la durée par défaut d'un clip

- 1 Cliquez sur le bouton **Paramètres de préférence** .

La boîte de dialogue **Préférences** s'affiche.

- 2 Dans l'onglet **Général**, augmentez ou diminuez la **Durée macro par défaut**.

Note: Cliquez sur **OK**.

Création d'images et d'animations

Vous pouvez enregistrer des animations ou sauvegarder des images fixes dans la fenêtre **Créateur d'images**. Vous pouvez lire vos animations et les convertir en images fixes. Pour obtenir différents types de traits de pinceau, vous pouvez régler vos paramètres de pinceau. Vous pouvez également utiliser une image de référence lorsque vous dessinez.

Pour enregistrer une animation

- 1 Cliquez sur **Lancer l'enregistrement**.
- 2 À l'aide des différents ensembles de pinceaux et de couleurs, peignez votre image fixe dans la fenêtre de canevas/d'aperçu et cliquez sur **Arrêter l'enregistrement** lorsque vous avez terminé.


Note: Votre animation de peinture est alors automatiquement enregistrée dans la **galerie**.

Pour peindre une image fixe

- À l'aide des différents ensembles de pinceaux et de couleurs, peignez votre image fixe dans la fenêtre de canevas/aperçu et cliquez sur **Instantané** lorsque vous avez terminé.

Note: Votre peinture est alors automatiquement enregistrée dans la **galerie**.


Pour lire vos animations

- Cliquez sur la diapo d'une animation dans la **galerie**, puis cliquez sur le bouton **Lire** .


Pour convertir votre animation en une image fixe

- Dans la galerie, faites un clic droit sur votre diapo d'animation, puis sélectionnez **Transformer les éléments animés en fixes**.
Note: Vous pouvez utiliser l'image fixe comme clip d'introduction ou de fin pour votre animation.

Pour définir les paramètres de pinceau

- 1 Cliquez sur le bouton **Paramètres** .
- 2 Modifiez les propriétés de pinceau pour produire le trait de pinceau de votre choix.
Note: Les options varient selon chacun des outils de peinture.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Pour utiliser une image de référence

- Cliquez sur le bouton **Option image d'arrière-plan**  et la boîte de dialogue **Option image d'arrière-plan** s'affiche. Définissez les options suivantes :
 - **Se référer à la couleur d'arrière-plan par défaut** : vous permet de sélectionner une couleur d'arrière-plan unie pour votre peinture ou animation.
 - **Ligne de temps actuelle** : utilise l'image vidéo actuellement affichée sur la ligne de temps.
 - **Image personnalisée** : vous permet d'ouvrir une image et de l'utiliser comme arrière-plan pour votre peinture ou animation.



Corel vous permet de créer rapidement et facilement votre propre film. Vous pouvez rapidement assembler un projet volumineux avec Corel® FastFlick. Il vous suffit de sélectionner un modèle, d'ajouter vos clips multimédias et d'enregistrer votre film.

Cette section traite des sujets suivants :

- Création d'un projet FastFlick
- Sélection d'un modèle (FastFlick)
- Ajout de clips multimédias (FastFlick)
- Édition de titres (FastFlick)
- Ajout de musique (FastFlick)
- Application des effets Panoramique et zoom (FastFlick)
- Définition de la durée du film (FastFlick)
- Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur (FastFlick)
- Téléchargement sur le Web (FastFlick)

Création d'un projet FastFlick


Lorsque vous lancez FastFlick, vous pouvez immédiatement démarrer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant pour continuer de l'éditer.

Pour créer un projet FastFlick

- Dans la fenêtre VideoStudio, cliquez sur **Outils > FastFlick**.
La fenêtre FastFlick s'affiche.

Pour ouvrir un projet FastFlick existant

- Dans FastFlick, cliquez sur la flèche **Menu** > **Ouvrir un projet**.



Sélection d'un modèle (FastFlick)

FastFlick est fourni avec un certain nombre de modèles qui incluent différents thèmes.

Pour sélectionner un modèle

- 1 Cliquez sur l'onglet **Sélectionnez votre modèle**.
- 2 Sélectionnez un thème dans la liste déroulante.
Vous pouvez afficher tous les thèmes ou sélectionner un thème spécifique de la liste.
- 3 Cliquez sur un modèle dans la liste de diapos.
- 4 Pour afficher un aperçu du modèle, cliquez sur le bouton **Lire**



Un cadre orange indique le modèle sélectionné. La diapo du modèle est également affichée dans l'onglet **Votre modèle** lorsque vous ouvrez les autres onglets.

Ajout de clips multimédias (FastFlick)

Vous pouvez utiliser des photos, des clips vidéo ou une combinaison de clips multimédias pour créer votre film.

Pour ajouter des clips multimédias

- 1 Cliquez sur l'onglet **Ajoutez vos médias**.

- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter un média**  .

La boîte de dialogue **Ajouter un média** s'ouvre.

- 3 Sélectionnez les fichiers multimédias à ajouter et cliquez sur **Ouvrir**.



Vous pouvez également ajouter un média en faisant glisser des fichiers photo et vidéo depuis un dossier de l'Explorateur Windows vers la fenêtre FastFlick.


Édition de titres (FastFlick)

Les modèles FastFlick incluent des clips de titre intégrés. Vous pouvez remplacer le texte de l'espace réservé par votre propre texte, modifier le style de police et la couleur, voire ajouter des effets, comme des ombres et de la transparence.

Pour éditer un titre

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, faites glisser le **curseur** jusqu'à la partie du clip marquée d'une barre violette.

Cela active le bouton **Éditer le titre**  .




- 2 Cliquez sur le bouton **Éditer le titre** ou double-cliquez sur le titre dans la fenêtre d'aperçu.
- 3 Pour modifier le style de police, sélectionnez une police dans la liste déroulante **Police**.
- 4 Pour changer la couleur de police, cliquez sur le bouton **Couleur**



et cliquez sur un échantillon de couleur.

Vous pouvez également lancer le **sélecteur de couleurs Corel** ou le **sélecteur de couleurs Windows** en cliquant sur l'option dans la liste.

- 5 Pour ajouter une ombre, cochez la case **Ombre**.
- 6 Pour changer la couleur d'ombre, cliquez sur le bouton **Couleur**
 sous la case à cocher et cliquez sur un échantillon de couleur ou lancez un sélecteur de couleurs.
- 7 Pour ajuster la transparence, cliquez sur la flèche du menu déroulant **Transparence** et faites glisser le curseur.

Vous pouvez également cliquer dans la zone **Transparence** et taper une nouvelle valeur.

- 8 Pour déplacer le titre, faites glisser la zone de texte vers sa nouvelle position à l'écran.
- 9 Pour finir d'éditer un titre, cliquez en dehors de la zone de texte.




Corel VideoStudio offre des fonctions étendues d'édition des titres. Pour éditer des titres dans Corel VideoStudio après avoir fini votre projet dans FastFlick, cliquez sur l'onglet **Enregistrer et partager**, et cliquez sur **Modifier dans VideoStudio**.

Ajout de musique (FastFlick)



La plupart des modèles comprennent de la musique intégrée, que vous pouvez garder ou remplacer. Vous pouvez ajouter votre propre musique, supprimer de la musique et changer l'ordre des fichiers audio. Vous pouvez aussi appliquer la normalisation audio pour ajuster automatiquement le volume de chaque clip de musique au même niveau.

Pour ajouter une musique de fond



- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique** .
- 2 Sous **Options Musique**, cliquez sur **Ajouter de la musique**. La boîte de dialogue **Ajouter de la musique** s'ouvre.
- 3 Sélectionnez vos fichiers audio et cliquez sur **Ouvrir**.

Pour réorganiser des clips audio


- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique**.
- 2 Cliquez sur un fichier audio dans la liste **Options Musique**.

- 3 Cliquez sur le bouton **Déplacer vers le haut**  ou **Déplacer vers le bas**  pour modifier l'ordre des fichiers audio.

Pour supprimer un fichier audio

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique** .
- 2 Cliquez sur un titre de fichier audio et sur le bouton **Supprimer** .


Pour appliquer la normalisation audio

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique** .
- 2 Cochez la case **Normalisation audio** pour ajuster le volume de chaque clip de musique au même niveau.

Application des effets Panoramique et zoom (FastFlick)

Rendez votre film ou votre diaporama plus intéressant en ajoutant des effets panoramiques et de zoom à vos photos. FastFlick se charge du travail pour vous en appliquant l'effet à toutes les photos de votre projet.

Pour appliquer des effets Panoramique et zoom à des photos

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Options** .
- 2 Sous **Options Pan & Zoom photo**, cochez la case **Panoramique & Zoom intelligents**.

Définition de la durée du film (FastFlick)

Vous pouvez déterminer la relation entre la durée de votre projet et la musique.

Pour définir la durée du film

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Options**



- 2 Sous **Durée du film**, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Adapter la musique à la durée du film** : permet d'ajuster automatiquement le clip de musique à lire à la fin du film.
 - **Adapter le film à la durée de la musique** : permet d'ajuster automatiquement le clip vidéo à lire à la fin de la piste audio.

Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur (FastFlick)

FastFlick vous permet d'enregistrer votre projet de film à des formats de fichier vidéo lisibles sur des ordinateurs.

Pour créer un fichier vidéo à lire sur un ordinateur

- 1 Dans l'onglet **Enregistrer et partager**, cliquez sur le bouton

Ordinateur 

- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants pour afficher et sélectionner le profil de votre vidéo :
 - AVI
 - MPEG-2
 - AVC/H.264
 - MPEG-4
 - WMV

- 3 Dans la liste déroulante **Profil**, sélectionnez une option.
- 4 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer le film**.

Téléchargement sur le Web (FastFlick)

Partagez vos films en ligne en téléchargeant vos vidéos sur YouTube, Facebook et Flickr ou Vimeo. Vous pouvez accéder à vos comptes depuis FastFlick. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous serez invité à en créer un.

Lors de votre première connexion depuis FastFlick, vous devez autoriser la connexion entre votre compte en ligne et FastFlick. Cette autorisation permet d'échanger des informations limitées sur la réussite du téléchargement de votre vidéo.

Comme pour tout téléchargement de vidéo, le site en ligne a généralement besoin de temps pour publier une vidéo après l'avoir téléchargée.



Veillez à accepter les conditions d'utilisation concernant la propriété des droits d'auteur de la vidéo et de la musique, telles que définies par YouTube, Facebook, Flickr et Vimeo.

Pour télécharger votre vidéo directement sur YouTube, Facebook, Flickr ou Vimeo

- 1 Dans l'onglet **Enregistrer et partager**, cliquez sur le bouton

Télécharger sur le Web  .

- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **YouTube**

- Facebook
- Flickr
- Vimeo

Si vous devez vous connecter, le bouton **Connexion** apparaît. Cliquez sur le bouton pour vous connecter. Lors de votre première connexion, vous devrez autoriser la connexion entre Corel VideoStudio Pro et votre compte en ligne.

- 3 Entrez les renseignements nécessaires, comme le titre de votre vidéo, une description, les paramètres de confidentialité et les balises supplémentaires.
- 4 Dans la liste déroulante **Qualité**, sélectionnez votre qualité de vidéo préférée.
- 5 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 6 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer une copie du fichier.
- 7 Cliquez sur **Téléchargez votre film**.

Édition de votre film dans VideoStudio (FastClick)

FastClick est conçu pour vous aider à créer un film en trois étapes simples. Cependant, vous avez toujours la possibilité de continuer d'éditer votre projet dans VideoStudio.


Pour éditer un film dans VideoStudio

- Dans l'onglet **Enregistrer et partager**, cliquez sur le bouton **Modifier dans VideoStudio**.
Les fichiers projet sont automatiquement placés dans la ligne de temps.



Après avoir importé votre projet FastFlick dans VideoStudio, vous pouvez continuer d'éditer votre film, comme n'importe quel autre projet VideoStudio.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ligne de temps » à la page 81.



Capture d'écran



Enregistrez les actions de votre ordinateur et les mouvements de votre souris à l'aide de la fonction de capture d'écran de Corel VideoStudio Pro. Cette fonction vous permet de créer des vidéos qui pourront être visionnées en quelques étapes simples. Vous pouvez également définir la zone de capture pour une emphase et une mise au point plus marquées, ou pour intégrer des voix off.

Cette section traite des sujets suivants :

- Démarrage d'un projet de capture d'écran
- Enregistrement de votre écran


Démarrage d'un projet de capture d'écran

Pour ouvrir la fenêtre Capture d'écran

- Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :
 - Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capture d'écran** pour lancer la barre d'outils **Capture d'écran**. La fenêtre principale du programme Corel VideoStudio Pro est réduite en arrière-plan, et la barre d'outils **Capture d'écran** s'affiche.
 - Cliquez sur **Capture d'écran**  dans **Option d'enregistrement/de capture** .
 - Sélectionnez Corel ScreenCap X7 dans la liste de programmes du menu **Démarrer** (Windows 7 ou versions antérieures), ou cliquez sur la mosaïque du programme sur l'écran **Démarrer** (Windows 8).

Par défaut, le cadre de la zone de capture couvre la totalité de l'écran, et la barre d'outils **Capture d'écran** s'affiche.

Barre d'outils Capture d'écran : éléments de base



Partie	Description
1. Cadre de la zone de capture	Précise la zone d'affichage à capturer. Par défaut, cette zone couvre la totalité de l'écran.
2. Commandes d'enregistrement	Contient les boutons qui contrôlent votre capture d'écran.
3. Dimensions du cadre de la zone de capture	Précise le programme actif à capturer, et les dimensions exactes de la zone de capture dans les zones Largeur et Hauteur.
4. Paramètres (affichage par défaut)	Vous permet de préciser les paramètres audio, ainsi que les paramètres de fichier, d'affichage et de raccourcis clavier.


Enregistrement de votre écran

Avant de réaliser la capture d'écran, assurez-vous d'abord de configurer les paramètres de la vidéo.

Pour configurer votre vidéo



- 1 Cliquez sur **Paramètres**.

- 2 Dans **Paramètres des fichiers**, précisez les détails suivants :
- **Nom de fichier** : saisissez un nom de fichier pour votre projet.
 - **Enregistrer sous** : vous permet de préciser l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier vidéo.
 - **Capturer dans la bibliothèque** : permet d'importer automatiquement votre capture d'écran dans la bibliothèque et d'identifier le chemin d'accès à l'enregistrement dans la bibliothèque.

Note: Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans le dossier **Échantillons**. Cliquez sur  pour ajouter un nouveau dossier et changez l'emplacement de l'enregistrement du dossier.

- **Format** : sélectionnez une option parmi les formats disponibles dans la liste déroulante.
- **Fréquence de trame** : permet de définir le nombre d'images à utiliser pendant l'enregistrement.

Note: Vous pouvez réduire la fréquence de trame, afin d'obtenir un fichier de taille inférieure, par exemple, pour créer une vidéo destinée à être téléchargée vers un site Internet, mais cela réduit la précision des mouvements sur la vidéo. À l'inverse, vous pouvez augmenter la fréquence de trame pour capturer les mouvements avec précision et obtenir des présentations de qualité, mais cela augmente la taille des fichiers.

- 3 Dans **Paramètres audio** > **Voix**, procédez de l'une des manières suivantes :
- Cliquez sur **Activer l'enregistrement vocal**  pour enregistrer une voix off. Cliquez sur le bouton **Contrôle du son** pour tester votre entrée vocale.
 - Cliquez sur **Désactiver l'enregistrement vocal**  pour désactiver l'enregistrement de la voix off.
- 4 Activez ou désactivez **Son du système**, et ajustez le curseur selon vos préférences.

- 5 Dans **Paramètres de contrôle**, les options suivantes sont disponibles :
- **Animation par clic de souris** : vous permet d'inclure des clics de souris à la capture d'écran.
 - **Activer les touches de raccourci F10/F11** : vous permet d'activer et de désactiver les raccourcis clavier utilisés pour les captures d'écran.

Note: Si les touches de raccourcis utilisées pour les captures d'écran sont également utilisées dans le programme que vous souhaitez capturer, il est recommandé de désactiver cette fonction pour éviter les pauses et les arrêts accidentels pendant l'enregistrement.

- 6 Dans **Paramètres des moniteurs**, sélectionnez un périphérique d'affichage.

Note: Le programme détecte automatiquement le nombre de périphériques d'affichage disponibles sur votre système. Le **moniteur primaire** est sélectionné par défaut.

Pour enregistrer votre capture d'écran

- 1 Faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Plein écran** : vous permet de capturer l'écran dans son intégralité. Lorsque vous lancez la barre d'outils Capture d'écran, cette option est activée par défaut.
 - **Personnalisé** : vous permet de préciser la zone à capturer. Les dimensions de la zone de capture s'affichent en conséquence. Vous pouvez également préciser une fenêtre d'application pour la capture, en sélectionnant une option dans la liste des programmes actifs.
- 2 Cliquez sur **Paramètres** pour accéder à d'autres options.

Note: Pour inclure des voix off et le son du système, vous devez activer et configurer les paramètres respectifs avant de lancer l'enregistrement.

- 3 Cliquez sur **Commencer/Reprendre l'enregistrement** pour démarrer la capture d'écran.

Toutes les activités contenues dans la zone de capture précisée sont enregistrées. La capture d'écran démarre après le décompte.

Note: Vous pouvez appuyer sur **F10** pour arrêter et sur **F11** pour interrompre ou reprendre la capture d'écran.

- 4 Cliquez sur **Arrêter l'enregistrement** pour terminer votre capture d'écran.



La capture d'écran est ajoutée à la bibliothèque et incluse dans le dossier personnalisé que vous avez spécifié. La vidéo peut alors être importée dans la ligne de temps de Corel VideoStudio Pro, et vous pouvez découper le clip ou ajouter des effets et des titres.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Édition de médias » à la page 91 et « Titres et sous-titres » à la page 129.



Pour créer une vidéo de haute qualité, utilisez le profil Vidéo Windows Media (WMV) dans l'espace de travail Partager. Vous pouvez également activer **Comme le premier clip vidéo** pour utiliser les paramètres de votre enregistrement de capture d'écran lors de la création du rendu de votre vidéo.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur » à la page 249.



Animation image par image

Vous pouvez utiliser des images importées ou capturées avec un caméscope DV/HDV, une webcam ou un appareil photo reflex numérique pour créer des animations image par image directement dans Corel VideoStudio Pro et les ajouter à vos projets vidéo.

Cette section traite des sujets suivants :



- Création d'un projet d'animation image par image
- Capture d'images en mode image par image dans Corel VideoStudio
- Utilisation du mode agrandi DSLR

Création d'un projet d'animation image par image

Pour de meilleurs résultats, utilisez un trépied lorsque vous prenez des photos ou des vidéos que vous souhaitez utiliser dans votre projet d'animation image par image.

Pour ouvrir la fenêtre Image par image

- Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Image par image** pour ouvrir la fenêtre **Image par image**.

Note: Vous pouvez également lancer la fenêtre **Image par image** lorsque vous cliquez sur **Image par image**  dans **Option d'enregistrement/de capture** .

Pour créer un nouveau projet d'animation image par image

- 1 Cliquez sur **Créer** pour créer un nouveau projet d'animation image par image.

Note: Si vous avez un projet existant ouvert, vous serez invité à l'enregistrer avant de continuer.

- 2 Dans **Nom de projet**, saisissez un nom pour votre projet d'animation image par image.
- 3 Dans **Dossier de capture**, précisez ou recherchez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez stocker vos clips.
- 4 Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le projet d'animation image par image en choisissant un dossier existant de la bibliothèque dans la liste déroulante **Enregistrer dans la bibliothèque**.

Note: Vous pouvez également créer un nouveau dossier Bibliothèque en cliquant sur **Ajouter un nouveau dossier**.

Pour ouvrir un projet d'animation image par image existant

- 1 Cliquez sur **Ouvrir** et recherchez le projet d'animation image par image sur lequel vous souhaitez travailler.

Note: Les projets d'animation image par image créés dans Corel VideoStudio Pro sont au format Séquence d'image Ulead (*.uisx).

- 2 Cliquez sur **Ouvrir** pour activer le projet.

Pour importer des images dans un projet d'animation image par image

- 1 Cliquez sur **Importer** et recherchez les photos à inclure dans vos projets d'animation image par image.

Remarque : si les photos n'apparaissent pas dans le dossier, cliquez sur **Parcourir**.

- 2 Cliquez sur **Ouvrir**.

Vos photos sont automatiquement intégrées au projet d'animation image par image.



Une série de prise de photos réalisée avec votre appareil photo reflex numérique constitue un bon exemple pour des projets d'animation image par image.

Pour lire votre projet d'animation image par image

- Cliquez sur **Lire**.

Pour enregistrer votre projet d'animation image par image

- Cliquez sur **Enregistrer**. Votre projet est automatiquement enregistré dans les dossiers Capture et Bibliothèque que vous avez précisés.

Pour quitter Image par image


- Cliquez sur **Quitter** pour retourner à votre projet vidéo.

Capture d'images en mode image par image dans Corel VideoStudio

Pour capturer des images

- 1 Connectez la webcam, le caméscope DV/HDV ou l'appareil photo reflex numérique à l'ordinateur.
- 2 Un message vous invite à confirmer que vous souhaitez utiliser l'appareil. Cliquez sur **OK**.
- 3 Si plusieurs périphériques sont connectés, sélectionnez votre périphérique de capture favori dans la liste déroulante.
- 4 Modifiez les **paramètres image par image**.
- 5 Cliquez sur **Capturer une image** pour capturer manuellement des images.



Onglet Paramètres image par image

- **Durée d'image** : vous permet de choisir le temps d'exposition de chaque image. Un débit d'image plus élevé donne un temps d'exposition plus court pour chacune des images.
- **Résolution de capture** : vous permet de régler la qualité de la capture d'écran. Les options varient en fonction des paramètres de votre périphérique de capture.
- **Capture automatique** : vous pouvez cliquer sur **Activer la capture automatique** pour configurer le programme de façon à capturer automatiquement selon des intervalles prédéfinis. Cliquez sur le bouton **Définir la durée**  pour régler les paramètres **Fréquence de capture** et **Durée totale de capture**.
- **Papier pelure** : permet de régler l'opacité de la nouvelle image capturée et de l'image précédemment capturée en déplaçant le curseur de gauche à droite. Les images capturées s'affichent automatiquement dans la ligne de temps image par image.



Pour capturer des images avec une webcam ou un caméscope DV/HDV

- 1 Si vous utilisez un caméscope DV/HDV, placez-le en mode Lire/Éditer et assurez-vous que votre caméscope DV/HDV est en mode DV/HDV.
- 2 En mode Enregistrement, déplacez votre sujet entre chaque capture, afin de créer un mouvement entre les images.
- 3 Si vous utilisez un métrage provenant d'un caméscope DV/HDV, vous pouvez réaliser des captures d'écran pendant la lecture de la vidéo.

Pour capturer des images avec un appareil photo reflex numérique (DSLR)


- 1 Lorsque vous connectez un appareil photo reflex numérique, le bouton **Mise au point automatique**  est automatiquement activé. Vous pouvez conserver ce paramètre ou bien cliquer sur le bouton **Mise au point manuelle** .

Note: Si l'appareil photo reflex numérique ne prend pas en charge la mise au point automatique, le bouton Mise au point manuelle est automatiquement activé, et le bouton Mise au point automatique est grisé.

- 2 Sur les appareils photo reflex numériques qui prennent en charge la mise au point directe sur l'écran (ou mode Live View), vous pouvez activer l'affichage de la mise au point en cliquant sur le bouton **Afficher la mise au point** .
- 3 Modifiez les **paramètres DSLR** : ISO, Balance des blancs, Ev, Mode de télémétrie et Qualité d'image. Corel VideoStudio Pro utilise les paramètres DSLR pour le Mode, l'Ouverture et la Vitesse d'obturation.
- 4 Vous pouvez passer en mode agrandi en cliquant sur le bouton **Agrandir** .

Utilisation du mode agrandi DSLR

Corel VideoStudio Pro simule le viseur de l'appareil photo reflex numérique, et vous permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités et paramètres de l'appareil photo.



Partie	Description
1. Mode	Affiche des informations sur le mode sélectionné sur l'appareil photo.
2. Qualité d'image	Permet de définir la taille et la qualité de l'image.
3. Mode de télémétrie	Permet de définir le mode de télémétrie par sélection dans les options prédéfinies de l'appareil photo.
4. Balance des blancs	Permet de définir la balance des blancs par sélection dans les options prédéfinies de l'appareil photo.
5. Indicateur de mise au point	Affiche des informations sur le paramètre de mise au point sélectionné.
6. Afficher la mise au point	Affiche les guides de la mise au point directe à l'écran (ou mode Live View).

Partie	Description
7. Ouverture	Affiche les paramètres d'ouverture de l'appareil photo. Cette fonction est désactivée lorsque l'appareil photo reflex numérique est en mode P ou Tv.
8. Vitesse d'obturation	Affiche les paramètres de la vitesse d'obturation de l'appareil photo. Cette fonction est désactivée lorsque l'appareil photo reflex numérique est en mode P ou Av.
9. ISO	Permet d'ajuster le paramètre ISO par sélection dans les options prédéfinies de l'appareil photo.
10. Guides de mise au point directe à l'écran	Permet de définir la zone de mise au point en cliquant sur les flèches ou en faisant glisser le cadre de la zone de mise au point.
11. Ev	Permet de choisir le paramètre de compensation de l'exposition.
12. Papier pelure	Permet de régler l'opacité de la nouvelle image capturée et de l'image précédemment capturée en déplaçant le curseur.
13. Capture automatique	Permet d'activer la capture automatique.
14. Résolution de capture	Permet de définir la résolution de l'image. Vous pouvez choisir les options prédéfinies ou utiliser les paramètres de votre appareil photo reflex numérique.
15. Durée d'image	Permet de choisir le temps d'exposition pour chaque image.

Appareils photo reflex numériques compatibles avec l'animation image par image

Canon EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV, EOS-1D Mark III, EOS 1D X, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II*, EOS 7D*, EOS 40D, EOS 50D*, EOS 60D*, EOS 60Da*, EOS 650D/Rebel T4i, EOS 600D/Rebel T3i, EOS 1100D/Rebel T3, EOS 550D/Rebel T2i, EOS 500D/Rebel T1i, EOS 450D/Rebel XSi, EOS 1000D/Rebel XS, EOS-1D C, EOS 6D, EOS M

*Les modèles compatibles affichent les guides de mise au point directe à l'écran.



Enregistrement et partage

Votre projet de film étant terminé, le moment est venu de l'enregistrer et de le partager. Lorsque vous enregistrez votre projet, tous les fichiers sont combinés pour créer un seul fichier vidéo durant un processus de « rendu ».

Vous pouvez enregistrer votre film en tant que fichier vidéo lisible sur un ordinateur ou un périphérique mobile, graver votre projet sur un disque et le compléter par des menus, ou télécharger directement votre film sur un compte YouTube, Facebook, Flickr ou Vimeo.

Cette section traite des sujets suivants :

- Sélection d'une option de partage
- Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur
- Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles
- Enregistrement de fichiers vidéo HTML5
- Téléchargement sur le Web
- Création de fichiers vidéo 3D
- Création de fichiers vidéo à partir d'une partie de projet (découpée)
- Création de fichiers son
- Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager

Sélection d'une option de partage

Corel VideoStudio Pro propose les catégories de partage suivantes :

- **Ordinateur** : vous permet d'enregistrer votre film à un format de fichier lisible sur des ordinateurs. Vous pouvez également utiliser

cette option pour enregistrer la piste audio de votre vidéo dans un fichier audio. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur » à la page 249 et « Création de fichiers son » à la page 260.

- **Périphérique** : vous permet d'enregistrer votre film à un format de fichier lisible sur des périphériques mobiles, des consoles de jeux ou des appareils photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles » à la page 251.
- **HTML5** : si vous choisissez **Fichier > Nouveau projet HTML5** au début de votre projet ou si vous avez ouvert un projet HTML5, cette option de sortie est disponible dans l'espace de travail **Partager**. Ce format est compatible avec un vaste choix de navigateurs, dont Safari. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Enregistrement de fichiers vidéo HTML5 » à la page 253.
- **Web** : vous permet de télécharger votre film directement sur YouTube, Facebook, Flickr ou Vimeo. Votre film est enregistré à un format optimal pour le site que vous avez choisi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Téléchargement sur le Web » à la page 256.
- **Disque** : vous permet d'enregistrer et de graver votre film sur un disque ou une carte SD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Gravure de disques » à la page 265.
- **Film 3D** : vous permet de partager votre film à un format de lecture en 3D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Création de fichiers vidéo 3D » à la page 258.
- **Projet VideoStudio** : si vous sélectionnez **Fichier > Nouveau projet HTML5** au début de votre projet, vous pouvez enregistrer une copie au format Corel VideoStudio Pro natif (*.vsp). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour enregistrer un

projet HTML5 en tant que projet Corel VideoStudio Pro (VSP) » à la page 255.

Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur

Corel VideoStudio Pro vous permet d'enregistrer votre projet de film à des formats de fichier vidéo lisibles sur des ordinateurs.



Avant de faire un rendu de l'ensemble de votre projet dans un fichier film, assurez-vous d'abord de l'enregistrer en tant que fichier projet Corel VideoStudio Pro (*.vsp) en cliquant sur **Fichier > Enregistrer** ou **Enregistrer sous**. Cela vous permettra de revenir à votre projet et de l'éditer à tout moment.

Pour créer un fichier vidéo à lire sur un ordinateur


- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur**



- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants pour afficher et sélectionner le profil de votre vidéo :

- AVI
- MPEG-2
- AVC/H.264
- MPEG-4
- WMV
- MOV
- Audio
- Personnaliser



Si vous souhaitez utiliser les paramètres de projet pour le fichier vidéo, cochez la case **Comme les paramètres de projet** située au-dessus des boutons.


- 3 Dans la liste déroulante **Profil** ou **Format**, sélectionnez une option. Si vous souhaitez créer un fichier personnalisé, cliquez sur le bouton **Créer un profil personnalisé** . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager » à la page 261.
- 4 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 6 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
- 7 Cliquez sur **Démarrer**.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.

Une barre de progression s'affiche lorsque vous générez le rendu d'une vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de progression pour faire les actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Pause/Lire**  de la barre de progression pour mettre en pause et reprendre le processus de rendu.
- Cliquez sur le bouton **Lecture**  pour activer l'aperçu pendant le rendu ou arrêter l'aperçu pour réduire la durée du rendu.




La barre de progression du rendu

Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles

Vous pouvez enregistrer votre projet de film à des formats de fichier lisibles sur divers périphériques mobiles, comme des smartphones, des tablettes et des consoles de jeux. Corel VideoStudio Pro inclut différents profils qui optimisent votre vidéo pour des périphériques spécifiques.

Pour créer un fichier vidéo pour un périphérique portable ou un caméscope

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Périphérique** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants pour afficher et sélectionner le profil de votre vidéo :
 - **DV** : permet de convertir le projet en fichier vidéo compatible DV, qui peut être réenregistré sur un caméscope DV. Connectez votre caméscope à l'ordinateur, allumez votre caméscope et

mettez-le en mode **Lire/Éditer**. Pour les instructions correspondantes, voir le manuel de votre caméscope.

- **HDV** : permet de convertir le projet en fichier vidéo compatible HDV, qui peut être réenregistré sur un caméscope HDV. Connectez votre caméscope à l'ordinateur, allumez votre caméscope et mettez-le en mode **Lire/Éditer**. Pour les instructions correspondantes, voir le manuel de votre caméscope.
- **Périphérique mobile** : permet de créer un fichier MPEG-4 AVC haute définition, qui est compatible avec la plupart des tablettes et des smartphones, dont l'iPad, l'iPhone et les périphériques Android.
- **Console** : crée des fichiers vidéo MPEG-4 AVC compatibles avec les périphériques PSP.

3 Dans la liste déroulante **Profil**, sélectionnez une option.

4 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.

5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

6 Définissez l'une des options suivantes :

- **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
- **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.

7 Cliquez sur **Démarrer**.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.



Vous pouvez également réenregistrer le fichier sur un caméscope DV dans l'espace de travail **Éditer**. Pour ce faire, faites un clic droit dans la **bibliothèque** et sélectionnez **Enregistrement DV**.

Enregistrement de fichiers vidéo HTML5

Si vous sélectionnez **Fichier > Nouveau projet HTML5** au début de votre projet, l'option de sortie **Fichiers HTML5** s'affiche dans l'espace de travail **Partager**.

Les projets HTML5 peuvent inclure des liens hypertextes et des chapitres. Ce format de vidéo est compatible avec les navigateurs prenant en charge la technologie HTML5, y compris la plupart des navigateurs les plus récents et Safari, qui est utilisée sur les périphériques iPhone, iPad et iPod touch.


Vous pouvez enregistrer vos projets de vidéo HTML5 directement sur des services de stockage cloud, comme Dropbox et Google Drive. Pour plus d'informations sur le partage à partir de ces services cloud, reportez-vous à l'aide Dropbox ou Google Drive.

Pour plus d'informations sur le lancement d'un projet HTML5, consultez « Création de nouveaux projets » à la page 11.

Enregistrement d'un projet HTML5 en tant que projet Corel VideoStudio Pro éditable

Si vous pensez que vous aurez besoin d'éditer le projet ultérieurement et de le convertir en d'autres formats que HTML5, vous pouvez enregistrer une copie du projet au format Corel VideoStudio Pro natif (*.vsp).

Pour créer un dossier vidéo HTML5

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Fichier HTML5** .
- 2 Modifiez les paramètres suivants :
 - **WebM** : dans la zone **Format vidéo**, cochez la case correspondant au format WebM si vous souhaitez utiliser ce format. (Recommandé)
 - **Dimensions** : sélectionnez la résolution de l'écran et le format de l'image dans la liste déroulante.
 - **Aplatir l'audio et la vidéo d'arrière-plan** : dans la zone **Dimensions**, cochez cette case si vous n'êtes pas certain que votre navigateur prend en charge plusieurs pistes vidéo ou audio. (Recommandé)
- 3 Dans la zone **Nom du dossier projet**, saisissez un nom.
- 4 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le dossier.



Si vous voulez l'enregistrer sur un service de stockage cloud, recherchez le dossier local de votre service préféré.
- 5 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu, mais n'est pas disponible pour la sortie WebM.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.


Vous pouvez afficher la vidéo depuis votre dossier de sortie en ouvrant le fichier **Index.html** dans votre navigateur.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.


Une barre de progression s'affiche lorsque vous générez le rendu d'une vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de progression pour faire les actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Pause/Lire**  de la barre de progression pour mettre en pause et reprendre le processus de rendu.
- Cliquez sur le bouton **Lecture**  pour activer l'aperçu pendant le rendu ou arrêter l'aperçu pour réduire la durée du rendu.



La barre de progression du rendu

Pour enregistrer un projet HTML5 en tant que projet Corel VideoStudio Pro (VSP)

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Projet VideoStudio** .
- 2 Dans la zone **Sujet**, saisissez les informations sur votre sujet.
- 3 Dans la zone **Description**, saisissez une description de projet.
- 4 Dans la liste déroulante **Format de fichier**, choisissez une version VSP.
- 5 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 6 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le projet.
- 7 Cliquez sur **Démarrer**.

Téléchargement sur le Web

Partagez vos projets vidéo en ligne en les téléchargeant sur YouTube (aux formats 2D et 3D), Facebook, Flickr et Vimeo. Vous pouvez accéder à vos comptes depuis Corel VideoStudio Pro. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous serez invité à en créer un.


Lors de votre première connexion depuis Corel VideoStudio Pro, vous devez autoriser la connexion entre votre compte en ligne et Corel VideoStudio Pro. Cette autorisation permet d'échanger des informations limitées sur la réussite du téléchargement de votre vidéo.

Comme pour tout téléchargement de vidéo, le site en ligne a généralement besoin de temps pour publier une vidéo après l'avoir téléchargée.



Veillez à accepter les conditions d'utilisation concernant la propriété des droits d'auteur de la vidéo et de la musique, telles que définies par YouTube, Facebook, Flickr et Vimeo.

Pour télécharger votre vidéo directement sur YouTube, Facebook, Flickr ou Vimeo

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Web** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **YouTube**
 - **Facebook**
 - **Flickr**
 - **Vimeo**

Si vous devez vous connecter, le bouton **Connexion** apparaît. Cliquez sur le bouton pour vous connecter. Lors de votre première connexion, vous devrez autoriser la connexion entre Corel VideoStudio Pro et votre compte en ligne.

- 3 Entrez les renseignements nécessaires, comme le titre de votre vidéo, une description, les paramètres de confidentialité et les balises supplémentaires.

Si vous souhaitez télécharger une vidéo 3D sur YouTube, cochez la case **Enregistrer en tant que vidéo 3D** sous la zone **Confidentialité**.

- 4 Activez l'une des options suivantes :
 - **Télécharger un projet** : vous pouvez accepter les paramètres par défaut ou choisir un profil dans la liste déroulante. Saisissez un nom dans la zone **Nom de fichier** et choisissez l'**emplacement du fichier**.
 - **Télécharger un fichier** : choisissez un fichier vidéo enregistré dans la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier vidéo** et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les **poignées de découpe** dans le panneau Lecteur.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.

Un message s'affiche lorsque le téléchargement est terminé.



Pour vous connecter à un autre compte utilisateur, cliquez d'abord sur le bouton **Déconnexion** qui s'affiche en dessous des boutons **YouTube**, **Facebook**, **Flickr** et **Vimeo**. Vous pouvez ensuite vous connecter à un autre compte utilisateur.



YouTube ne prend actuellement en charge que les fichiers 3D au format MP4. Si vous téléchargez une vidéo 3D

précédemment enregistrée, veillez à vérifier que l'ancien fichier est compatible. La 3D côte à côte est recommandée.

Création de fichiers vidéo 3D

Corel VideoStudio Pro vous permet de créer des fichiers vidéo 3D ou de convertir une vidéo 2D normale en fichiers vidéo 3D. Il est important de vous reporter aux instructions de votre périphérique de lecture 3D pour savoir de quel type de fichiers et d'équipement vous aurez besoin pour lire votre vidéo 3D. Par exemple, vous aurez peut-être uniquement besoin de lunettes rouge et bleu standard (anaglyphe) ou de lunettes polarisées spéciales pour voir un écran TV polarisé.

Pour créer des fichiers vidéo 3D



- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Film 3D** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - MPEG-2
 - AVC/H.264
 - WMV
 - MVC
- 3 Dans la liste déroulante **Profil** ou **Format**, sélectionnez une option. Si vous souhaitez créer un fichier personnalisé, cliquez sur le bouton **Créer un profil personnalisé** . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager » à la page 261.
- 4 Faites votre choix parmi les options de conversion 3D suivantes :
 - **Anaglyphe** : ce mode ne nécessite que les lunettes 3D rouge et bleu standard afin de visionner une vidéo 3D sans moniteur d'affichage spécial.


- **Côte à côte** : ce mode nécessite des lunettes 3D polarisées et un moniteur polarisé compatible pour visionner la vidéo 3D.
- 5 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
 - 6 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
 - 7 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les **poignées de découpe** dans le panneau Lecteur.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
 - 8 Cliquez sur **Démarrer**.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.

Une barre de progression s'affiche lorsque vous générez le rendu d'une vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de progression pour faire les actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Pause/Lire**  de la barre de progression pour mettre en pause et reprendre le processus de rendu.
- Cliquez sur le bouton **Lecture**  pour activer l'aperçu pendant le rendu ou arrêter l'aperçu pour réduire la durée du rendu.



La barre de progression du rendu

Création de fichiers vidéo à partir d'une partie de projet (découpée)

Pour toutes les catégories de partage, vous pouvez créer une vidéo à partir d'une partie de votre projet et non du projet complet en utilisant les **poignées de découpe** situées sous la fenêtre **Aperçu** et en cochant la case **Créer un domaine d'aperçu seulement**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau Lecteur, reportez-vous à la section « Utilisation du panneau Lecteur » à la page 35.

Pour créer un fichier vidéo à partir d'une plage découpée

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur une catégorie de partage, cliquez sur une option de sortie et sélectionnez vos paramètres.
- 2 Vérifiez que la case **Créer un domaine d'aperçu seulement** est cochée.
- 3 Dans le panneau Lecteur, cliquez sur **Projet**.
- 4 Sélectionnez une plage en faisant glisser les **poignées de découpe** orange vers les points de début et de fin de votre choix.



Seule la zone entre les poignées de découpe orange est rendue.



- 5 Dans le coin inférieur droit de l'espace de travail **Partager**, cliquez sur **Démarrer**.

Création de fichiers son

Corel VideoStudio Pro vous permet de créer un fichier son à partir d'un fichier vidéo existant. Ceci est plus particulièrement utile lorsque l'on

souhaite utiliser la même piste audio avec un autre jeu d'images, ou bien convertir l'audio d'une représentation en live en fichiers son. Corel VideoStudio Pro vous permet de créer facilement un fichier audio de votre projet au format MP4, OGG, WAV ou WMA.

Pour créer un fichier audio

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur** , puis sur **Audio**.
- 2 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier audio.
Si vous souhaitez ajuster les paramètres relatifs au format, cliquez sur le bouton **Options**  et réglez les paramètres voulus au niveau des pages **Profil** ou **Attributs**.
- 3 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 4 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 5 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les **poignées de découpe** dans le panneau Lecteur.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.




Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager

Avant de générer des projets à partir de l'espace de travail **Partager**, vous pouvez créer et enregistrer des profils personnalisés pour la

plupart des formats de fichier vidéo dans les catégories de partage **Ordinateur** et **Film 3D**. Seuls les formats de sortie **Audio** et **Personnalisé** ne prennent pas en charge les profils personnalisés.


Pour plus d'informations sur les profils personnalisés, reportez-vous à la section « Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager » à la page 261.

Pour créer un profil personnalisé dans l'espace de travail Partager


- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur**  ou **Film 3D** .
- 2 Cliquez sur un bouton de format de sortie.
- 3 Dans la liste déroulante **Profil**, cliquez sur un profil existant à utiliser comme base pour votre profil personnalisé.
- 4 Cliquez sur le bouton **Créer un profil personnalisé** .
- 5 Dans la boîte de dialogue **Nouvelles options de profil**, cliquez sur l'onglet **Corel VideoStudio** et saisissez un nom dans la zone **Nom du profil**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Général** et sélectionnez les paramètres de votre choix.
Note: Des onglets et paramètres supplémentaires sont disponibles selon le type de format sélectionné.
- 7 Cliquez sur **OK**.
Le profil personnalisé s'affiche dans la liste déroulante **Profil**.

Pour modifier un profil personnalisé dans l'espace de travail Partager

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, sélectionnez le format de sortie pour lequel vous avez créé le profil, puis choisissez le profil dans la liste déroulante **Profil**.

- 2 Cliquez sur le bouton **Modifier un profil personnalisé** .
- 3 Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**, modifiez les paramètres souhaités et cliquez sur **OK**.

Pour supprimer un profil personnalisé de l'espace de travail Partager

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, sélectionnez le format de sortie pour lequel vous avez créé le profil, puis choisissez le profil dans la liste déroulante **Profil**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Supprimer un profil personnalisé** .



Gravure de disques

Corel VideoStudio Pro vous permet de graver vos projets sur un disque DVD, AVCHD ou Blu-ray. Vous pouvez également exporter votre projet sur une carte SD.

Cette section traite des sujets suivants :

- Enregistrement d'un projet sur un disque
- Assemblage de fichiers
- Ajout et édition de chapitres
- Édition d'un modèle de menu
- Création de menus avancés
- Prévisualisation de votre film et de votre menu avant la gravure
- Gravure de votre projet sur un disque
- Copie d'un fichier image du disque
- Création d'étiquettes de disque

Enregistrement d'un projet sur un disque

Pour graver votre projet sur un disque

- 1 Dans l'espace de travail Partager, cliquez sur le bouton **Disque**.
- 2 Sélectionnez l'un des formats de sortie suivants :
 - DVD
 - AVCHD
 - Blu-ray
 - Carte SD

Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous permettre de personnaliser la sortie du disque.



Partie

Description

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Bouton coulissant de Jog | Vous permet de passer à des scènes spécifiques. |
| 2. Marque de début/fin | Permet de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de définir des marques de début et de fin pour la découpe d'un clip. |
| 3. Paramètres et options | Vous permet d'accéder à la boîte de dialogue Préférences et au gestionnaire de modèles de disques . |

4. Paramètres de projet	Vous permet de déterminer la manière dont votre projet de film est rendu lorsque vous le prévisualisez.
5. Modifier le format de l'image	Vous permet de choisir entre les formats d'image 4:3 et 16:9.
6. Panneau de navigation	Propose des boutons pour la lecture.
7. Bouton Fermer	Permet de fermer la boîte de dialogue Créer un disque et d'ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous .
8. Liste de clips multimédias	Permet d'afficher les clips multimédias ajoutés sous forme de diapos.



Votre projet VideoStudio Pro peut être transféré dans la boîte de dialogue **Créer un disque** en vue de la gravure, et ce, même si vous ne l'avez pas enregistré comme fichier *.vsp.




Les vidéos importées sont automatiquement ajustées au format d'image adéquat (selon les spécifications de la boîte de dialogue du gestionnaire de modèles de disques) et sont mises au format letterbox ou pillarbox afin d'obtenir le format d'image adéquat.

Pour enregistrer un projet de sortie de disque

- 1 Dans la fenêtre de sortie de disque, cliquez sur le bouton **Fermer**. La fenêtre **Enregistrer sous** s'ouvre.
- 2 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 3 Dans la liste déroulante **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement de fichier.
- 4 Dans la liste déroulante **Enregistrer sous**, sélectionnez un format de fichier.

Vous pouvez sélectionner un format de fichier compatible avec les versions antérieures de VideoStudio.

5 Cliquez sur **Enregistrer**.


Note: Une coche  sur le bouton de format de disque indique que le projet de disque a été enregistré. Cliquez sur le bouton de format de disque sélectionné précédemment pour poursuivre le processus de sortie de disque. Vous pouvez également éditer le projet de disque ultérieurement. Cliquez sur **Fichier > Ouvrir un projet** et sélectionnez le fichier de projet VideoStudio Pro (*.vsp) que vous avez enregistré.

Assemblage de fichiers

Vous pouvez importer les vidéos ou les fichiers de projet VideoStudio Pro (*.vsp) que vous souhaitez inclure dans votre film final.

Pour ajouter des vidéos

- 1 Cliquez sur **Ajouter des fichiers vidéo**. Repérez le dossier où les vidéos sont stockées. Sélectionnez un ou plusieurs clips vidéo.




- 2 Cliquez sur **Ouvrir**.

Note: Après avoir ajouté un clip vidéo à la liste de clips multimédias, il est possible que vous voyiez une diapo noire causée par une première image noire dans le clip vidéo. Pour la changer, cliquez sur le clip vidéo et déplacez le bouton coulissant de Jog jusqu'à la scène de votre choix. Faites un clic droit sur la diapo et sélectionnez **Changer de diapo**.

Pour ajouter des projets VideoStudio Pro

- 1 Cliquez sur **Ajouter des fichiers de projet VideoStudio**. Repérez le dossier où les projets sont stockés.

Sélectionnez un ou plusieurs projets vidéo que vous souhaitez ajouter.



2 Cliquez sur **Ouvrir**.



Vous pouvez également ajouter des vidéos à partir de disques DVD, AVCHD et BDMV.



Vous pouvez découper des clips vidéo et des projets VideoStudio Pro en utilisant le bouton coulissant de Jog, la marque de début/fin et les contrôles de navigation. Le découpage d'une vidéo vous donne la liberté d'éditer de façon précise la longueur de la vidéo.

Ajout et édition de chapitres

Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'option **Créer le menu** est sélectionnée. En ajoutant des chapitres, vous pouvez créer des sous-menus liés au clip vidéo qui leur est associé. Lorsque vous ajoutez des points de chapitre à votre projet VideoStudio, ils sont convertis automatiquement en chapitres de menu de disque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout de repères et de chapitres » à la page 67.



Il vous est possible de créer jusqu'à 99 chapitres pour un clip vidéo.



Représenté sous forme de diapo vidéo dans un sous-menu, chacun des chapitres est comme un signet pour un vidéoclip. Lorsque les spectateurs cliquent sur un chapitre, la lecture de la vidéo démarre à partir du chapitre sélectionné.

Si l'option **Créer le menu** n'est pas sélectionnée, après avoir cliqué sur **Suivant**, vous serez immédiatement dirigé vers l'étape d'aperçu sans créer de menu.



Lorsque vous créez un disque avec un seul projet VideoStudio Pro ou un seul clip vidéo, ne sélectionnez pas **Utilisez le premier clip comme vidéo d'introduction** si vous souhaitez créer des menus.

Pour créer ou éditer des chapitres liés à un clip vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo dans la **liste de clips multimédias**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter/éditer un chapitre**.

- 3 Faites glisser le **bouton coulissant de Jog** pour vous déplacer jusqu'à une scène que vous souhaitez définir comme un point de chapitre, puis cliquez sur **Ajouter un chapitre**. Vous pouvez également cliquer sur **Ajouter auto des chapitres** pour laisser VideoStudio Pro sélectionner automatiquement les chapitres.
Note: Si vous voulez utiliser la fonction **Ajouter auto des chapitres**, votre vidéo doit durer au moins une minute ou comporter des informations sur le changement de scènes.
- 4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres points de chapitre.
- 5 Cliquez sur **OK**.



Vous pouvez également utiliser **Supprimer le chapitre** ou **Supprimer tous les chapitres** pour supprimer tous les chapitres indésirables.



Si vous cliquez sur la fonction **Ajouter auto des chapitres** et que votre vidéo est un fichier AVI formaté DV, le programme détecte automatiquement les changements de scènes et ajoute les chapitres en conséquence. Pour les fichiers MPEG-2, le programme utilise les renseignements de changement de scène afin de gérer les chapitres automatiquement.

Création de menus de disque

Les menus de disque permettent aux utilisateurs de naviguer facilement dans le contenu d'un disque et de sélectionner sans difficulté les parties spécifiques de la vidéo à visionner.

Dans Corel VideoStudio Pro, vous pouvez créer des menus de disque en appliquant des modèles de menu et en les éditant, afin qu'ils répondent aux besoins de vos projets.


Pour appliquer un modèle de menu


- 1 Sélectionnez **Créer le menu** dans la page 1 **Ajouter un média**, puis cliquez sur **Suivant**. Vous êtes alors dirigé vers la page 2 **Menu et aperçu**.
- 2 Dans l'onglet **Galerie**, cliquez sur la diapo du modèle de menu pour l'appliquer.

Pour appliquer les paramètres de disposition aux autres pages de menu


- Cliquez sur **Paramètres de disposition** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Appliquer à toutes les pages de ce menu**.

Pour ajouter une musique de fond aux menus

- 1 Cliquez sur le bouton **Définir la musique de fond**  dans l'onglet **Éditer** et utilisez un menu d'options pour sélectionner un fichier audio à utiliser comme musique de fond.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier audio**, sélectionnez le fichier audio à utiliser.

Note: Cliquez sur le bouton **Définir les propriétés audio**  pour ajuster la durée de votre audio et appliquez des effets de fondu avant et fondu arrière.

Pour ajouter une image ou une vidéo d'arrière-plan aux menus

- 1 Cliquez sur le bouton **Définir l'arrière-plan**  dans l'onglet **Éditer** et utilisez un menu d'options pour sélectionner une image ou un fichier vidéo à utiliser comme image ou vidéo d'arrière-plan.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier image** ou **Ouvrir un fichier vidéo**, sélectionnez le fichier image ou la vidéo à utiliser.

Pour ajouter des menus d'animation

- 1 Sélectionnez **Menu d'animation** dans l'onglet **Éditer**.
- 2 Ajustez la durée de la diapo vidéo en définissant le nombre de secondes dans **Durée**.

Note: L'utilisation des menus d'animation augmente la taille du fichier. Vérifiez l'indicateur de l'utilisation de l'espace disque et la valeur **Espace de menu requis** pour vous assurer que la taille de fichier n'excède pas les limites de la sortie que vous avez sélectionnée.

Édition d'un modèle de menu

Pour éditer un modèle de menu, sélectionnez des options dans l'onglet **Modifier** ou cliquez sur les objets du menu dans la **fenêtre d'aperçu**. Vous pouvez également ajouter de nouveaux textes, de nouvelles décorations et des menus note. Les modèles personnalisés peuvent être enregistrés comme nouveaux modèles de menu.

Si vous créez des disques Blu-ray, vous pouvez configurer des menus avancés qui peuvent être utilisés sans interrompre la lecture. Autrement dit, les utilisateurs peuvent naviguer dans le contenu de votre disque tout en regardant le film.

Pour éditer le style de texte dans les menus

- 1 Faites un clic droit sur un objet texte dans la fenêtre d'aperçu et sélectionnez **Attributs de police**.
- 2 Modifiez les attributs de texte dans la boîte de dialogue **Police**.



Un clic sur **Paramètres de police** dans l'onglet **Éditer** ouvre également la boîte de dialogue **Police**.

Pour redimensionner, faire pivoter et déformer les objets de menu

- Cliquez sur l'objet de menu dans la fenêtre d'aperçu, et faites glisser les poignées ou les nœuds.



Pour rétablir l'état précédent des objets, faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu et sélectionnez **Définir sur un angle de 0 degré** ou **Supprimer la distorsion de l'objet**.

Pour aligner un seul objet de menu

- Cliquez sur l'objet de menu dans la fenêtre d'aperçu et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.



Pour utiliser le quadrillage comme référence lorsque vous faites glisser les objets de menu, faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu et sélectionnez **Afficher le quadrillage**. Pour aligner automatiquement votre objet avec la ligne du quadrillage la plus proche lorsque vous le faites glisser, sélectionnez **Fixer à la grille**.

Assurez-vous que les objets sont contenus dans la zone de sécurité TV (définie par une bordure en pointillés).

Pour aligner plusieurs objets de menu

- 1 Sélectionnez les objets dans la fenêtre d'aperçu en appuyant sur [Ctrl].
- 2 Faites un clic droit, sélectionnez **Aligner** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Gauche/Haut/Droit/Bas** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés (sauf l'objet modèle) horizontalement pour aligner le côté gauche/haut/droit/bas avec le côté gauche/haut/droit/bas de l'objet modèle.

- **Centrer verticalement** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés verticalement vers le centre des objets les plus en haut/bas.
- **Centrer horizontalement** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés horizontalement vers le centre des objets les plus à gauche/droite.
- **Centrer les deux** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés vers le centre des objets les plus en haut/bas ou à gauche/droite.
- **Espacer régulièrement à la verticale** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés (sauf le haut/bas de la plupart des objets) verticalement vers un espace vertical homogène. L'élément de menu est uniquement disponible lorsque plus de trois objets sont sélectionnés.
- **Espacer régulièrement à l'horizontale**°: permet de déplacer tous les objets sélectionnés (sauf la gauche/droite de la plupart des objets) horizontalement vers un espace horizontal homogène. L'élément de menu est uniquement disponible lorsque plus de trois objets sont sélectionnés.
- **Largeur/Hauteur égale** : permet de redimensionner tous les objets sélectionnés (sauf l'objet modèle) à la même largeur/hauteur que l'objet modèle.
- **Largeur et hauteur égales** : permet de redimensionner tous les objets sélectionnés (sauf l'objet modèle) à la même largeur et à la même hauteur que l'objet modèle.

Pour réorganiser l'ordre Z des objets de menu

- Faites un clic droit sur l'objet de menu de la fenêtre d'aperçu, sélectionnez **Réorganiser**, puis l'une des options d'alignement suivantes :
 - **Amener devant** : permet d'avancer l'objet sélectionné d'une couche.

- **Envoyer derrière** : permet de reculer l'objet sélectionné d'une couche.
- **Amener à l'avant** : permet de déplacer l'objet sélectionné à l'avant.
- **Envoyer à l'arrière** : permet d'envoyer l'objet sélectionné vers la couche située juste au-dessus de l'objet d'arrière-plan.

Pour copier et coller des attributs de forme d'objet de menu

- Faites un clic droit sur l'objet de menu dans la fenêtre d'aperçu, et sélectionnez **Copier les attributs de forme** ou **Coller les attributs de forme**.

Note: Vous pouvez copier et coller les attributs, tels que la largeur, la hauteur, le degré de rotation, la déformation, la transparence, les ombres et les hautes lumières. La limite du texte, toutefois, ne peut pas être copiée.

Pour ajouter des filtres de menu et des effets de transition

- 1 Cliquez sur un objet de menu dans la fenêtre d'aperçu.
- 2 Sélectionnez le filtre ou les effets à appliquer dans l'onglet **Éditer**.
 - **Chemin mobile** : permet d'appliquer un chemin d'animation prédéfini aux objets de menu, tels que les titres, les boutons de diapo et les boutons de navigation.
 - **Début de menu/Fin de menu** : permet d'ouvrir des filtres de sélection et des effets de transition. Si un modèle de menu comprend un effet **Début de menu**, sa durée par défaut est de 20 secondes.



Certains menus de modèle comprennent des effets sonores pour les transitions **Début de menu** et **Fin de menu**. Ces effets sonores, cependant, ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

Création de menus avancés

Les modèles de menu avancés sont constitués de trois couches séparées pour les paramètres d'arrière-plan, les menus de titre et les menus de chapitre. Vous pouvez éditer les objets du menu dans la couche sélectionnée actuellement.

L'illustration ci-dessous montre la structure d'un menu de disque.



Dans cet exemple, Clip 1 comporte trois chapitres. Par conséquent, lorsque vous cliquez sur la diapo vidéo Clip 1, vous passez au sous-menu n°1. Le clip 2, quant à lui, ne compte pas de chapitre : lorsque vous cliquez dessus, la lecture de la vidéo commence au début.

Pour ajouter le menu du titre

- Cliquez sur **Paramètres avancés** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Ajouter le menu du titre**.

Pour ajouter des menus de chapitre

- Cliquez sur **Paramètres avancés** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Créer un menu de chapitre**.

Pour afficher le numéro de diapo du menu

- Cliquez sur **Paramètres avancés** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Afficher le numéro de diapo**.

Pour créer un modèle de menu :


- 1 Cliquez sur **Personnaliser** dans l'onglet **Éditer** de la page **2 Menu et aperçu**. La boîte de dialogue **Personnaliser le menu** s'affiche.
- 2 Faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Définir la musique de fond** : vous permet de sélectionner un fichier audio à utiliser comme musique de fond.
 - **Définir l'arrière-plan** : vous permet de sélectionner une image ou un fichier vidéo à utiliser comme image ou vidéo d'arrière-plan.
 - **Paramètres de police** : vous permet d'appliquer des attributs de texte.
 - **Panoramique et zoom** : vous permet d'appliquer des effets panoramiques et de zoom.
 - **Filtre d'animation** : vous permet d'appliquer des effets d'animation.
 - **Début de menu/Fin de menu** : vous permet d'appliquer des effets d'animation de menu.
- 3 Dans le menu déroulant, sélectionnez **Cadre, Bouton de navigation** ou **Disposition** pour afficher les diapos prédéfinies associées. Double-cliquez sur une diapo pour l'appliquer.

Note: Vous pouvez également redimensionner, déformer, faire pivoter et déplacer des objets de menu dans la fenêtre d'aperçu.
- 4 Cliquez sur **Ajouter au modèle** pour ajouter le modèle au dossier **Favoris**.

Note: Lorsque vous travaillez dans la boîte de dialogue **Personnaliser le menu**, utilisez la boîte de dialogue **Police** pour redimensionner le texte avec précision. Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue **Police** en faisant un clic droit sur le texte et en sélectionnant **Attributs de police**.


Prévisualisation de votre film et de votre menu avant la gravure

Il maintenant temps de voir à quoi ressemble votre film avant de le graver sur un disque. Déplacez simplement le curseur de la souris, et cliquez sur **Lire** pour visionner votre film et tester le menu sur votre ordinateur. Dans ce cas, utilisez les contrôles de navigation comme vous le feriez sur une télécommande standard pour un lecteur de disque autonome.



Gravure de votre projet sur un disque

Il s'agit de l'étape finale dans le processus de création d'un disque. Vous pouvez graver votre film sur un disque, l'enregistrer dans un dossier sur votre disque dur ou créer un fichier image du disque, de manière à pouvoir graver le film ultérieurement.



Options de gravure

- **Graveur de disques** : permet de spécifier les paramètres de votre graveur.
- **Étiquette** : vous permet de saisir le nom du volume pour le disque Blu-ray/DVD. L'étiquette peut contenir 32 caractères au maximum.
- **Unité** : permet de sélectionner le graveur de disques que vous souhaitez utiliser pour graver le fichier vidéo.
- **Copies** : permet de définir le nombre de copies de disque à graver.
- **Type de disque** : permet d'afficher le format de disque de sortie pour le projet actuel.
- **Créer sur disque** : vous permet de graver votre projet vidéo directement sur un disque.
- **Format d'enregistrement** : sélectionnez le format DVD-Vidéo, afin d'utiliser la norme de l'industrie du DVD. Pour éditer rapidement de nouveau votre disque sans copier le fichier sur votre disque dur,

sélectionnez DVD Vidéo (fast re-editable), lequel est aussi conforme à la norme de l'industrie et possède une très haute compatibilité au moment d'utiliser des lecteurs DVD domestiques et des DVD-ROM informatiques.

- **Créer les dossiers DVD** : cette option est activée uniquement lorsque le fichier vidéo créé est au format DVD-Vidéo. Les fichiers créés sont en préparation pour la gravure du fichier vidéo sur un AVCHD et ou un disque Blu-ray. Ceci permet également à l'utilisateur de voir les dossiers de fichiers finis sur l'ordinateur à l'aide d'un logiciel de lecture de disque comme Corel WinDVD.
- **Créer une image disque** : sélectionnez cette option si vous prévoyez de graver le disque vidéo plusieurs fois. En sélectionnant cette option, vous n'avez pas besoin de régénérer le fichier lorsque vous souhaitez graver le même disque vidéo. Cette option est uniquement disponible pour les projets DVD-Vidéo, et désactivée pour les projets AVCHD et Disques Blu-ray.
- **Normaliser l'audio** : lors de leur création, différents clips vidéo peuvent présenter des niveaux d'enregistrement audio différents. Lorsque ces clips vidéo sont réunis, il est possible que le volume varie considérablement. Pour rendre les niveaux de volume cohérents entre les clips, la fonction **Normaliser l'audio** évalue et ajuste la forme d'onde audio de l'ensemble du projet, afin d'assurer un niveau audio équilibré pour toute la vidéo.
- **Effacer** : permet de supprimer toutes les données figurant sur un disque réinscriptible.
- **Options de gravure** : permet d'ajuster les paramètres de sortie avancés pour la gravure de votre projet.
- **Supprimer les fichiers temporaires** : permet de supprimer tous les fichiers inutiles de votre dossier de travail.
- **Graver** : permet de lancer le processus d'enregistrement.

- **Espace requis** : sert de référence lorsque vous gravez vos projets. Ces indicateurs vous aident à déterminer si vous avez suffisamment d'espace pour graver avec succès votre projet sur le disque.
- **Espace requis/disponible sur le disque dur** : permet d'afficher l'espace nécessaire au projet et l'espace disponible sur le disque dur.
- **Espace requis/disponible sur le disque** : permet d'afficher l'espace nécessaire pour insérer le fichier vidéo sur le disque et l'espace utilisable.

Pour graver votre film sur un disque

- 1 Cliquez sur **Suivant** après avoir prévisualisé votre projet.
- 2 Cliquez sur **Afficher d'autres options de sortie**, et activez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Créer les dossiers DVD** : permet de créer des dossiers DVD dans un emplacement spécifié.
 - **Créer une image disque** : permet de créer un fichier image ISO du DVD.
 - **Normaliser l'audio** : permet d'égaliser les niveaux audio irréguliers pendant la lecture.


Note: L'option **Créer une image disque** est désactivée pour les projets de disques AVCHD et Blu-ray.
- 3 Cliquez sur **Autres paramètres pour la gravure**.
La boîte de dialogue **Options de gravure** s'affiche. Définissez les autres paramètres du graveur et de sortie, et cliquez sur **OK**.
- 4 Cliquez sur **Graver** pour démarrer le processus de gravure.
Cliquez sur **OK** lorsqu'on vous indique que la tâche est terminée.
- 5 Cliquez sur **Fermer** pour enregistrer automatiquement votre travail et retourner à l'éditeur Corel VideoStudio Pro.

Copie d'un fichier image du disque

Un fichier image du disque est un fichier unique, qui contient l'intégralité du contenu et la structure des fichiers d'un disque. Créer un fichier image du disque sur votre ordinateur vous permet d'archiver le contenu du disque source pour une sauvegarde ou une gravure ultérieure. Vous aurez besoin d'un espace suffisant sur votre ordinateur pour stocker le fichier image du disque.

Pour copier un fichier image du disque :


- 1 Insérez un disque vierge dans votre graveur de disques.
- 2 Cliquez sur **Outils > Graver à partir de l'image disque (ISO)**.
La boîte de dialogue de copie du disque s'affiche.



- 3 Dans **Fichier image du disque source**, naviguez jusqu'au fichier image du disque source (*.iso) et sélectionnez-le.
- 4 Sélectionnez votre graveur dans **Destination**.

5 Cliquez sur **Copier** pour démarrer la copie.



Cliquez sur  pour définir les préférences de gravure.

Création d'étiquettes de disque

Créez et imprimez des étiquettes de disque, des couvercles de boîtier et des encarts dans Corel VideoStudio Pro. Vous pouvez ajouter et modifier des images, du texte et des icônes pour compléter votre disposition.

Pour lancer la boîte de dialogue Création d'étiquettes de disque

- Cliquez sur l'icône **Imprimer une étiquette de disque**, en bas à gauche de la boîte de dialogue **Créer un disque**.



Onglet Général

L'onglet **Général** vous permet de sélectionner un modèle d'étiquette de disque ou de couvercle de boîtier pour commencer. Vous pouvez alors personnaliser la disposition globale de l'étiquette de disque, de couvercle de boîtier, d'encart ou de livret. Les dimensions réelles de votre support ou étiquette, relatives à la taille du papier sélectionné, sont affichées pour vous servir de guide.

Onglet Image

L'onglet **Image** vous permet d'ajuster les propriétés de vos images.

Onglet Texte

L'onglet **Texte** vous permet de mettre vos textes en forme et d'ajuster leurs propriétés.

Options de création des étiquettes de disque

Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes lorsque vous concevez une étiquette de disque :

- **Fichiers**
 - **Charger l'étiquette du disque** : permet d'ouvrir un projet d'étiquette de disque enregistré précédemment.
 - **Enregistrer l'étiquette du disque** : permet d'enregistrer un projet d'étiquette de disque.
- **Ajouter une image** : permet de sélectionner une image à ajouter sur l'étiquette.
- **Ajouter du texte** : permet d'ajouter un objet texte à l'étiquette.
- **Ajouter une icône** : permet d'ajouter une icône à l'étiquette.
- **Liste de lecture** : vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/éditer les informations de liste de lecture**, afin de pouvoir ajouter des informations sur l'étiquette, telles que le titre de l'album, le nom de l'artiste ou encore la date.
- **Effacer le contenu** : permet de supprimer tous les objets et l'arrière-plan de la disposition du disque. Cette option est utile lorsque vous commencez votre conception.

Autres options

- **Afficher/masquer le disque** : permet d'afficher/masquer les contours du disque pour un meilleur alignement des images ou du texte.
- **Afficher/masquer la grille** : permet d'afficher/masquer le quadrillage pour disposer symétriquement les images et le texte.



Raccourcis

Cette section traite des sujets suivants :

- Raccourcis des commandes de menu
- Raccourcis de l'espace de travail
- Raccourcis du panneau de navigation
- Raccourcis de la ligne de temps
- Raccourcis de la multi-découpe vidéo
- Raccourcis des paramètres de disposition
- Raccourcis des captures d'écran
- Autres raccourcis

Raccourcis des commandes de menu

Ctrl + N	Créer un nouveau projet
Ctrl + M	Créer un nouveau projet HTML5
Ctrl + O	Ouvrir un projet
Ctrl + S	Enregistrer un projet
Alt + Entrée	Propriétés de projet
F6	Préférences
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y	Rétablir
Ctrl + C	Copier
Ctrl + V	Coller
Supp	Supprimer

F1	Aide
----	------

Raccourcis de l'espace de travail

Alt + F10	Aller à l'espace de travail Capturer
Alt + F11	Aller à l'espace de travail Éditer
Alt + F12	Aller à l'espace de travail Partager

Raccourcis du panneau de navigation

F3	Définir la marque de début
F4	Définir la marque de fin
L	Lire/Pause
Ctrl + P	Lire/Pause
Espace	Lire/Pause
Maj + bouton Lire	Lecture du clip sélectionné actuellement
K	Revenir au début du clip ou du projet
Accueil	Revenir au début du clip ou du projet
Ctrl + H	Revenir au début du clip ou du projet
Fin	Avancer jusqu'au repère ou au segment de fin
Ctrl + E	Fin
D	Image précédente
F	Image suivante

Ctrl + R	Répéter
Ctrl + L	Volume système
S	Diviser la vidéo
Tab	Basculer entre les poignées de découpe et le curseur.
Entrée	Lorsque la poignée de découpe gauche est active, vous pouvez appuyer sur [Tab] ou sur [Entrée] pour basculer sur la poignée droite.
Gauche	Si vous avez appuyé sur [Tab] ou sur [Entrée] pour activer les poignées de découpe ou le curseur, utilisez la touche fléchée gauche pour vous déplacer vers l'image précédente.
Droite	Si vous avez appuyé sur [Tab] ou sur [Entrée] pour activer les poignées de découpe ou le curseur, utilisez la touche fléchée droite pour vous déplacer vers l'image suivante.
ECHAP	Si vous avez appuyé sur [Tab] ou sur [Entrée] pour activer et basculer entre les poignées de découpe et le curseur, vous pouvez appuyer sur [Echap] pour désactiver les poignées de découpe/le curseur.

Raccourcis de la ligne de temps

Ctrl + A	Sélectionner tous les clips sur la ligne de temps. Titre unique : sélectionner tous les caractères en mode édition à l'écran.
Ctrl + X	Titre unique : couper les caractères en mode édition à l'écran.
Maj + Clic	Sélectionner plusieurs clips dans la même piste. (Pour sélectionner plusieurs clips dans la bibliothèque, [Maj] + [Cliquer] ou [Ctrl] + [Cliquer] sur les clips.)
Gauche	Sélectionner le clip précédent sur la ligne de temps.
Droite	Sélectionner le clip suivant sur la ligne de temps.
+ / -	Zoom avant/arrière.
Ctrl + Droite	Défilement avant
Ctrl + Gauche	Défilement arrière
Ctrl + Haut/ Page préc	Défilement haut.
Ctrl + Bas/ Page suiv	Défilement bas.
Accueil	Aller au début de la ligne de temps.
Fin	Aller à la fin de la ligne de temps.
Ctrl + H	Le segment précédent.
Ctrl + E	Le segment suivant.

Raccourcis de la multi-découpe vidéo

Supp	Supprimer
F3	Définir la marque de début
F4	Définir la marque de fin
F5	Revenir en arrière dans le clip
F6	Aller en avant dans le clip
Echap	Annuler

Raccourcis des paramètres de disposition

F7	Passer aux valeurs par défaut
Ctrl + 1	Passer à personnalisé n° 1
Ctrl + 2	Passer à personnalisé n° 2
Ctrl + 3	Passer à personnalisé n° 3
Alt + 1	Enregistré dans Personnalisé n° 1
Alt + 2	Enregistré dans Personnalisé n° 2
Alt + 3	Enregistré dans Personnalisé n° 3

Raccourcis des captures d'écran

F10	Arrêter la capture d'écran
F11	Interrompre/Reprendre la capture d'écran

Autres raccourcis

ECHAP

Arrêter la capture, l'enregistrement, le rendu, ou fermer une boîte de dialogue sans effectuer de modifications. Si vous avez basculé en Aperçu plein écran, appuyez sur **[Echap]** pour revenir à l'espace de travail de Corel VideoStudio Pro.

Double-cliquer sur une transition dans la bibliothèque d'effets

Double-cliquez sur une transition dans la bibliothèque pour l'insérer automatiquement dans le premier emplacement de transition vide entre deux clips. Répétez ce processus pour insérer une transition dans l'emplacement de transition vide suivant.



Assistant DV sur DVD

Grâce à l'**Assistant DV sur DVD**, vous pouvez capturer une vidéo provenant d'un caméscope à bande DV et HDV compatible FireWire, ajouter un modèle de thème, puis graver sur un DVD. Ce mode d'édition vidéo vous offre un moyen direct et rapide de transférer vos vidéos sur un DVD.

Vous pouvez lancer l'**Assistant DV sur DVD** en cliquant sur **Outils > Assistant DV sur DVD**.

Cette section traite des sujets suivants :

- Recherche de scènes
- Application de modèles et gravure sur DVD

Recherche de scènes

Balayez la bande DV et sélectionnez les scènes que vous voulez ajouter à votre film.

Pour rechercher des scènes


- 1 Connectez votre caméscope à votre ordinateur et démarrez-le. Mettez-le en mode **Lire** (ou **VTR/VCR**).
- 2 Sélectionnez un périphérique d'enregistrement sous **Périphérique**.
- 3 Cliquez sur la flèche **Format de capture** pour sélectionner un format de fichier pour les vidéos capturées.
- 4 Précisez si vous souhaitez graver toutes les vidéos de la bande (**Graver toute la bande**) ou balayer votre bande DV (**Détection de scène**).

Pour graver toute la bande

- 1 Sélectionnez **Graver toute la bande**, puis précisez la durée de la bande dans **Durée**.
- 2 Cliquez sur **Suivant** pour appliquer le modèle et graver sur DVD.


Pour utiliser la détection de scène

- 1 Après avoir sélectionné **Détection de scène**, choisissez si vous voulez balayer la bande du **début** ou de la **position actuelle**.
 - **Début** : permet de rechercher les scènes à partir du début de la bande. Si elle n'est pas au début, la bande se rembobine automatiquement.
 - **Position actuelle** : permet de rechercher des scènes sur la bande à partir de la position actuelle.
- 2 Précisez la vitesse de balayage et cliquez sur **Commencer la recherche** pour commencer à rechercher les scènes sur le périphérique DV. Les scènes sont des segments vidéo qu'il est possible de distinguer grâce aux données de date et d'heure de la bande DV.



Assistant DV sur DVD

- 3 Dans la vue Storyboard, sélectionnez chaque scène que vous voulez inclure dans votre film, puis cliquez sur **Marquer la scène**.



- 4 Cliquez sur **Suivant**.

Note: Pour enregistrer et importer le fichier balayé sans avoir à réexécuter l'opération de recherche, cliquez sur le bouton **Options**




et sélectionnez **Enregistrer DV Quick Scan Digest**. Pour gérer une grande quantité de bandes, cliquez sur **Enregistrer DV Quick Scan Digest sous HTML**. Cette fonction vous permet d'imprimer le fichier HTML et de le joindre à vos bandes.

Application de modèles et gravure sur DVD

Choisissez un modèle de style, précisez les paramètres, puis gravez vos films sur un DVD.

Pour appliquer un modèle de style et graver sur DVD

- 1 Précisez un nom de volume et un format d'enregistrement pour votre film.
Note: Si plusieurs graveurs sont installés sur votre ordinateur ou si l'unité par défaut n'est pas un graveur, précisez le graveur que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**.
- 2 Sélectionnez un modèle de style parmi les modèles prédéfinis disponibles à appliquer à votre film, puis sélectionnez la qualité vidéo de sortie.
- 3 Pour personnaliser le texte du modèle de thème, cliquez sur **Éditer le titre**.
- 4 Sous l'onglet **Début** de la boîte de dialogue **Éditer le titre du modèle**, double-cliquez sur le texte que vous voulez modifier. Vous pouvez également modifier des attributs, tels que les paramètres de police, de couleur ou d'ombre.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Fin** pour modifier le texte. Cliquez sur **OK**.
- 6 Pour ajouter des informations de date dans vos clips vidéo, cliquez sur **Ajouter comme titre** dans **Informations de date vidéo**. Sélectionnez **Vidéo entière** si souhaitez lire la vidéo du début à la fin. Sinon, précisez la durée.
- 7 Cliquez sur le bouton **Graver**  pour graver votre fichier film sur un disque.
Note: Si le film est trop volumineux pour tenir sur un DVD, cliquez sur **Ajuster et graver**.



Glossaire

AVI

Abréviation de Audio-Vidéo Interleave (Entrelacement Audio-Vidéo). Ce format de fichier vidéo numérique a été spécialement conçu pour l'environnement Microsoft Windows, et est maintenant couramment utilisé pour le stockage de plusieurs codecs audio et vidéo.

AVCHD

Advanced Video Codec High Definition est un format vidéo conçu pour l'utilisation de caméscopes. Ce format utilise une structure de disque conçue pour être compatible avec les disques Blu-ray/haute définition et il peut être gravé sur des DVD standard.

Appareil photo reflex numérique (DSLR)

Type d'appareil photo qui permet d'utiliser des objectifs amovibles et qui prend les photos via un système de miroir reflex. L'acronyme DSLR signifie Digital Single-Lens Reflex. Par rapport aux appareils photo compacts numériques, les appareils photo reflex numériques permettent de gérer manuellement davantage de paramètres et d'obtenir des photos de meilleure qualité.

Balance des blancs

Ce paramètre de l'appareil photo définit la température de couleur du sujet. La variation des conditions de luminosité modifie la manière dont l'appareil photo mesure les couleurs d'une scène. La plupart des appareils photo numériques comportent des paramètres prédéfinis selon les conditions d'éclairage (automatique, ensoleillé, nuageux, lumière fluorescente et incandescente).

Bibliothèque (Corel VideoStudio Pro)

La bibliothèque est le lieu de stockage de tous vos clips multimédia. Vous pouvez stocker des fichiers vidéo/audio, des titres ou des clips de

couleur dans la bibliothèque, et les récupérer instantanément pour les utiliser dans un projet.

Bruit

L'audio et la vidéo contiennent du bruit. Dans l'audio, il se manifeste sous forme d'un souffle résiduel indésirable tandis que dans la vidéo, il s'agit de taches aléatoires dans l'image et de points à l'écran dans la vidéo. Ces interférences électroniques sont plus courantes dans l'audio et la vidéo analogique.

Capturer

Enregistrement de vidéos ou d'images sur le disque dur d'un ordinateur.

Clip

Courte section ou partie d'un film. Un clip peut être constitué de données audio, vidéo, d'images fixes ou d'un titre.

Clip de couleur

Couleur d'arrière-plan simple utilisée dans un film. Un tel clip est souvent utilisé pour les titres ou les génériques, car ces derniers se voient mieux sur un fond de couleur solide.

Code temporel

Le code temporel d'un fichier vidéo est une représentation numérique de votre position dans la vidéo. Les codes temporels sont très utiles pour les travaux d'édition de haute précision.

Codec

Programme ou algorithme spécial utilisé pour traiter la vidéo. Le terme vient de « *compression/décompression* » ou de « *codeur/décodeur* ».

Compression

La compression est obtenue par l'intermédiaire d'un codec et elle fonctionne en supprimant les données redondantes ou en les décrivant selon des termes qui peuvent être compressés. La quasi-totalité des vidéos numériques est compressée d'une manière ou de l'autre, mais le

degré de compression diffère. Plus la compression est importante et plus la quantité des ressources nécessaires à la lecture est importante.

Contrôle de périphérique

Pilote logiciel qui permet aux programmes de contrôler les sources vidéo, telles que le caméscope ou le VCR.

Découper

Processus d'édition ou de découpage d'un clip vidéo. Les vidéos peuvent être découpées image par image.

Débit de données

Quantité de données transférée par seconde d'une partie de l'ordinateur à l'autre. Ces débits varient selon le type de média.

Disque Blu-ray

Le disque Blu-ray est un format de disque optique, qui utilise un laser bleu pour l'enregistrement et la lecture de vidéos haute définition. Chaque disque de 25 Go (simple couche) ou de 50 Go (double couche) permet également de graver plus d'informations, offrant plus de cinq fois la capacité d'un DVD standard.

DNLE

La DNLE (Digital Non-Linear Editing, édition non linéaire numérique) est une méthode qui consiste à combiner et éditer plusieurs clips vidéo pour produire un produit fini. La DNLE offre un accès aléatoire à tous les matériaux source à tout moment pendant le processus d'édition.

DV

Digital Video (avec un « D » et un « V » majuscules) désigne un format vidéo très particulier, tout comme VHS ou High-8. Ce format peut être reconnu (lu, enregistré) par des caméscopes DV et par votre ordinateur, si vous disposez du matériel et du logiciel adéquats. Le DV peut être copié du caméscope sur l'ordinateur, puis renvoyé de l'ordinateur vers le caméscope (après édition, bien sûr) sans aucune perte de qualité

DVD

Le DVD (Digital Versatile Disc) est très populaire dans la production vidéo en raison de sa haute qualité et sa grande compatibilité. Non seulement ils garantissent la qualité audio et vidéo, mais les DVD ont recours au format MPEG-2, utilisé pour produire des disques simple ou double face, et simple ou double couche. Un DVD peut être lu sur un lecteur DVD autonome ou sur le lecteur de DVD-ROM d'un ordinateur.

Effet

Dans Corel VideoStudio Pro, un effet est un attribut spécial généré par ordinateur appliqué à des clips vidéo, et altérant l'apparence et la qualité de la vidéo pour obtenir un certain aspect.

Effet de transition

Une transition est une méthode de séquençage entre deux clips vidéo, comme la fusion de l'un dans l'autre.

Ev

Cet acronyme signifie Exposure Value (valeur d'exposition). Le paramètre Ev regroupe plusieurs paramètres (ouverture, vitesse d'obturation et ISO) lorsque l'appareil photo est en mode P (Programmé), S ou Tv (priorité obturation) ou Av (priorité ouverture). Le réglage du paramètre Ev permet de surexposer ou sous-exposer délibérément une photo.

Exporter

Le processus de partage de fichiers. Lorsque vous exportez un fichier, les données sont habituellement converties en un format qui est reconnaissable par l'application réceptrice. Le fichier d'origine demeure inchangé.

Fichier projet

Dans Corel VideoStudio Pro, un fichier projet (*.VSP) contient les informations nécessaires pour relier tous les fichiers image, audio et vidéo associés. Avec Corel VideoStudio Pro, vous devez ouvrir un fichier projet avant de pouvoir éditer une vidéo.

Filtres vidéo

Un filtre vidéo (mosaïque ou ondulation, par exemple) est une méthode permettant de modifier l'apparence d'un clip vidéo. Il peut être utilisé comme mesure correctrice en compensant pour les erreurs de prise et peut également s'avérer une mesure créative, car il permet d'obtenir certains effets dans la vidéo.

FireWire

Interface standard utilisée pour connecter des périphériques audio/vidéo numériques, tels que les caméscopes DV aux ordinateurs. Il s'agit du nom commercial donné par Apple à la norme IEEE-1394.

Fondu

Effet de transition par lequel le clip apparaît ou disparaît progressivement. Dans une vidéo, l'image changera graduellement vers ou depuis une couleur solide ; ou depuis une image vers une autre. Pour l'audio, la transition s'effectuera du plein volume au silence complet, et vice-versa.

Fractionner par scène

Cette fonction fractionne automatiquement différentes scènes en fichiers individuels. Dans Corel VideoStudio Pro, la détection des scènes dépend de l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Dans l'espace de travail Capturer, la fonction Fractionner par scène permet de détecter les scènes individuelles en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement de la séquence d'origine. Dans l'espace de travail Éditer, si la fonction Fractionner par scène est appliquée à un fichier DV AVI, les scènes peuvent être détectées de deux manières : sur la base de la date et de l'heure d'enregistrement ou en fonction des changements du contenu de la vidéo. Enfin, pour un fichier MPEG, les scènes sont détectées sur la base des changements du contenu.

Fréquence de trame

Nombre d'images par seconde dans une vidéo. La vidéo NTSC propose en général 29,97 images par seconde (ips) tandis que PAL en offre 25, mais des fichiers vidéo plus petits peuvent être créés sur l'ordinateur en utilisant des fréquences de trame plus basses.

HDV

HDV est un format pour l'enregistrement et la lecture d'une vidéo haute définition sur une bande DV. Annoncée en 2003 comme un format haute définition économique, la vidéo HDV prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1440×1080 et elle est compressée avec MPEG-2. L'audio HDV est compressé à l'aide de MPEG-1 Couche 2.

HTML5

Version de la norme HTML (Hypertext Markup Language) présentant une prise en charge améliorée des fonctions par rapport aux versions précédentes. HTML5 est particulièrement utile pour l'intégration de fichiers audio et vidéo à des pages Web.

IEEE-1394

Également connu sous le nom de Firewire, 1394 est une norme qui permet des connexions en série à haute vitesse entre l'ordinateur et un caméscope HDV/DV ou un autre périphérique à haute vitesse. Les périphériques conformes aux récentes mises à jour de cette norme sont en mesure de transmettre des données numériques à 400 mégabits par seconde.

ISO

Ce paramètre de l'appareil photo définit la sensibilité du capteur d'image. Il est préférable de réduire la valeur lorsque la lumière est suffisante et de l'augmenter dans un environnement sombre. Un réglage correct de la valeur ISO permet de réduire le bruit ou le grain de l'image capturée.

Image

Image individuelle dans un film.

Incrustation

Les incrustations sont des clips vidéo ou d'images qui sont superposés sur des clips existants du projet.

Image clé

Image particulière dans un clip qui est codée pour des opérations d'édition spéciales et autres opérations, afin de contrôler le flux, la lecture ou les autres caractéristiques de l'animation terminée. Par

exemple, lorsque l'on applique un filtre vidéo, le fait d'assigner des niveaux d'effet différents sur les images de début et de fin permet de modifier l'apparence de la vidéo du début à la fin du clip vidéo. Lorsque l'on crée une vidéo, le fait d'assigner des images clés sur les portions qui nécessitent des taux de transferts de données élevés permet d'aider à contrôler la fluidité de la lecture de la vidéo.

Lecture instantanée

Vous permet d'afficher le projet entier sans rendu. Cette fonction permet de lire toutes les séquences instantanément dans la fenêtre d'aperçu sans créer de fichier temporaire d'aperçu sur votre système. La qualité de lecture varie en fonction de la configuration de votre matériel.

Si la **Lecture instantanée** provoque des omissions d'images, utilisez **Lecture haute qualité** pour prévisualiser le projet.

Lier

Méthode consistant à stocker des informations précédemment enregistrées dans un autre programme sans affecter de façon significative la taille du fichier produit. La liaison présente un autre avantage en ce sens que le fichier original peut être modifié dans son programme d'origine, les modifications étant automatiquement reflétées dans le programme où la liaison a été établie.

ligne de temps

La ligne de temps est une représentation graphique de votre film dans l'ordre chronologique. La taille relative des clips sur la ligne de temps vous donne une idée précise de la longueur de vos clips multimédia, ainsi que des positions relatives des titres, des incrustations et de l'audio.

MP3

Abréviation de MPEG Audio Layer-3. MP3 est une technologie de compression audio qui produit un audio de qualité proche de celle du CD avec une taille de fichier minime, ce qui permet son transfert rapide sur Internet.

MPEG-2

Norme pour la compression vidéo et audio utilisée pour créer des produits, tels que les DVD.

MPEG-4

Format de compression vidéo et audio qui est couramment utilisé pour les périphériques mobiles et la vidéotransmission en direct sur Internet, et qui offre des vidéos de haute qualité à des débits inférieurs.

Marque de début/de fin

Points dans un clip qui ont été marqués pour les besoins d'une édition ou d'un découpage. Vous pouvez sélectionner une section dans un clip plus long en définissant son début (Marque de début) et sa fin (Marque de fin).

Métrage

Longueur d'un film enregistré devant être utilisé dans un projet plus volumineux.

Mode de télémétrie

Ce paramètre de l'appareil photo permet de régler l'exposition en fonction de la luminosité du sujet. Les options les plus courantes du mode de télémétrie sont : pondéré, partiel, ponctuel, moyenne pondérée centrée et multi-zone.

Modèle

Plan de travail dans un programme logiciel. Les modèles s'appuient sur des formats et des paramètres prédéfinis pour guider la création d'un projet.

Modules de capture

Utilitaires intégrés dans Corel VideoStudio Pro, qui permettent au programme de reconnaître les périphériques de capture et de les détecter automatiquement lorsqu'ils sont connectés à l'ordinateur.

Module enfichable

Les modules enfichables sont des utilitaires qui permettent d'ajouter des fonctions et des effets à un programme. Dans Corel VideoStudio Pro, les modules enfichables permettent au

programme de reconnaître automatiquement les périphériques de capture et les vidéos de sortie à des fins variées, telles que des courriers électroniques, des pages Web, des cartes de vœux au format vidéo et des enregistrements DV.

NLE

Sigle de Non Linear Editing, édition non linéaire. Par le passé, l'édition conventionnelle sur un VCR était obligatoirement linéaire en raison de la nécessité d'accéder aux séquences de la cassette dans l'ordre. L'édition sur ordinateur s'effectue dans l'ordre que l'on souhaite.

NTSC/PAL

NTSC est la norme vidéo en Amérique du Nord, au Japon, à Taiwan et dans certains autres pays. Sa fréquence de trame est de 29,97 ips. PAL est courant en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Thaïlande, et dans certaines autres régions d'Asie, et sa fréquence de trame est de 25 ips. D'autres différences existent. Dans le monde de la DV et du DVD, NTSC offre une résolution vidéo de 720 x 480 pixels, tandis que celle du PAL est de 720 x 576 pixels.

Ouverture

Ce paramètre de l'appareil photo définit la taille de l'ouverture de l'objectif. Il détermine la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil photo. Le paramètre d'ouverture est désigné par la lettre *f*, selon le format *f*/nombre. Par exemple, *f*/22.

Pilote

Programme logiciel qui contrôle la connexion entre un périphérique spécifique et un ordinateur.

Profil

Un profil recouvre différents attributs d'un fichier, comme le débit binaire, le nombre et le type des flux, la qualité de la compression, la taille d'image, etc.

Proportions

Relations entre la hauteur et la largeur d'une image ou d'un graphique donné. L'expression « garder ou conserver les proportions » se rapporte

au processus qui consiste à maintenir les rapports de taille lorsque la hauteur ou la largeur d'une image ou d'un graphique est modifiée. Pour une vidéo, les formats d'image les plus courants pour la définition standard (SD) sont 4:3 et 16:9, et les formats vidéo écran large pour la haute définition (HD).

Rendu

Le rendu est le processus qui permet de générer un film terminé à partir des fichiers source d'un projet.

Scènes

Une scène est une série continue d'images. Dans Corel VideoStudio Pro, chaque scène capturée à l'aide de la fonction Fractionner par scène est basée sur la date et l'heure d'enregistrement de la séquence. Dans un fichier DV AVI capturé, les scènes peuvent être séparées en plusieurs fichiers sur la base de la date et de l'heure d'enregistrement du métrage, ou en fonction des changements du contenu de la vidéo. Dans un fichier MPEG-2, les changements de contenu sont utilisés pour distinguer les scènes.

SmartRender

La technologie SmartRender permet de gagner du temps lors de la génération d'aperçus en générant uniquement le rendu des parties qui ont été modifiées depuis votre dernière opération de rendu.

Stockage cloud

Espace de stockage distant qui permet de sauvegarder des fichiers. Cette méthode permet d'éviter de stocker des documents et des fichiers multimédias sur un disque local : les fichiers sont enregistrés dans une base de données distante accessible via un périphérique connecté au Web. Plusieurs sociétés proposent des services de stockage cloud accessibles via un compte gratuit ou payant.

Storyboard

Un storyboard est une représentation visuelle de votre film. Les clips individuels sont représentés sous forme de diapos image sur la ligne de temps.

Streaming

Permet à des fichiers volumineux d'être lus pendant qu'ils sont téléchargés. Le streaming est couramment utilisé pour les fichiers vidéo et audio volumineux qui sont rendus disponibles sur Internet par le biais de sites Web de partage vidéo.

Suivi de mouvement

Technique cinématographique et de production vidéo qui permet de suivre des objets particuliers dans les clips vidéo. Il est possible de suivre les éléments d'une vidéo en utilisant des groupes de pixels sélectionnés et distincts afin de suivre le mouvement. Ce processus peut être effectué automatiquement par un programme, ou manuellement par l'utilisateur, ou en associant les deux méthodes. Le processus génère des chemins de mouvement qui peuvent être utilisés pour ajouter des graphiques 2D et 3D et donner l'illusion qu'ils étaient présents dans la prise de vue initiale du clip vidéo.

Taille d'image

Taille des images affichées dans une séquence animée ou vidéo. Si l'image qui doit être utilisée pour la séquence est plus petite ou plus grande que la taille d'image courante, elle doit être redimensionnée ou découpée.

Titre

Un titre peut être un titre de film, un sous-titre ou un générique. Tout texte incrusté dans votre vidéo peut être appelé titre.

Ultra HD (résolution 4K)

Résolution vidéo d'environ 4 000 pixels en largeur. Elle est également appelée définition Ultra HD (Ultra High-Definition). Ce terme est utilisé pour désigner les normes d'affichage à partir de 3 840 x 1 080 pixels.

Vitesse d'obturation

Ce paramètre de l'appareil photo définit le temps durant lequel l'obturateur reste ouvert. La vitesse d'obturation est définie en secondes. Lorsque la vitesse d'obturation est élevée, elle est exprimée en fractions de seconde (1/500, 1/250, 1/125, etc.). Lorsque la vitesse

d'obturation est faible, elle est exprimée en nombres entiers (1, 10, 30, etc.).

Voix off

La narration dans une vidéo ou un film est habituellement qualifiée de commentaire en voix off. Il s'agit d'une fonction plus courante dans les documentaires.

Index

Numerics

4K 159, 307

A

accélération matérielle 17

accéléré 98

Aide

Ressources Web 26

Système d'aide 24

ajout de clips 96

Ajouter auto des chapitres 271

Ajouter/Supprimer point de chapitre ou de repère 83

animation

création dans le créateur d'images 220

Flash 146

animation Flash 146

annuler 65

anti-tremblements 149

aperçu 63

Aperçu HD 64

appareil photo reflex numérique, capture à partir de 48

appliquer la mosaïque 195

arrière-plan du texte 138

arrière-plans 145

assistance à la clientèle 21

assistance technique 21

Assistant DV sur DVD 293

audio 199

ajout à des projets 200

enregistrement de fichiers 249

AVI, enregistrement 249

B

balance des blancs 116

barre d'outils 38

bibliothèque 71

arrière-plans 145

- chemins 196
- clips de couleur 143
- exportation 75
- images 145
- importation de fichiers audio 200
- importation de médias 74
- modèles de couleur 144
- objets 145
- sélection de médias 73
- suppression de médias 74
- tri de médias 76

bibliothèque de chemins 196

bordures

- images 145
- sur des incrustations 161

C

caméscope

- enregistrement de fichiers pour 251

capture de l'écran 233

capture de vidéo DV 50

capture de vidéos 46

captures d'écran 233

centre d'apprentissage 26

chapitres 67

- ajout 269

- édition 269

chemins

- personnalisation de mouvement 183

- suivi 189

chemins de suivi 189

- affichage ou masquage 189

- ajout 189

- ajout d'objets 193

- édition 189

- enregistrement 197

- exportation 198

- floutage de zones 195

- importation 197

clé Ajouter 162

Clé Gris 162

clips de couleur 143

clips vidéo

- ajout à la ligne de temps 96

- remplacement dans la ligne de temps 105

configuration requise 15

conventions utilisées dans la documentation 23

conversion par lots 95
 création de profils 95

copie des fichiers image de disque 283

Corel Corporation 21

correction chromatique 115

couleur
 ajustement 114

créateur d'images 216

D

déclenchement 201

découpe 106
 clips 106
 enregistrement d'une partie d'un projet 260
 enregistrement de clips découpés 113
 multidécoupe 110

déformation
 clips 115
 incrustations 158

démarrage de l'application 20

démarrage rapide 1

dessin, création dans le créateur d'images 220

Détection de scène 294

diaporamas
 FastFlick 223
 module d'apprentissage 1

disque Blu-ray 299

domaine d'aperçu 63

DV Quick Scan 51

E

échange de pistes 86

édition plus rapide, Smart Proxy 61

effet d'écran vert 162

effet stroboscopique 98

effets NewBlue 13

effets spéciaux 149

enregistrement
 audio 249
 automatiquement 66
 AVI 249
 clips découpés 113
 fichiers à lire sur un ordinateur 249
 fichiers pour des périphériques mobiles 251

- H.264 249
- MPEG 249
- partie d'un projet 260
- projets 66, 247
- projetsHTML5 253
- Smart Package 67
- WMV 249

enregistrement sur un disque 265

espace de travail

- basculement 35
- disposition 42
- personnalisation 40

espace de travail Capturer 30

espace de travail Éditer 31

espace de travail Partager 33

exploring-the-workspace 29

exportation de la bibliothèque 75

extraction audio 201

F

Facebook 230, 256

Faire correspondre mouvement 176

FastFlick 223

- ajout de musique 227
- ajout de photos et de clips 224
- édition de projets dans VideoStudio 231
- édition de titres 225
- enregistrement de projets 229
- modèles 224
- Panoramique et zoom 228
- partage de projets 230

favoris

- filtres 150
- transitions 126

fermeture de l'application 20

fichiers images du disque 283

fichiers PSPIMAGE 98

filtres 149

- application 149
- application de plusieurs filtres 151
- favoris 150
- images clés 152
- personnalisation 152

filtres d'effet 149

Flickr 230, 256

floutage de zones 195
formats de fichier pris en charge 72
formats, pris en charge 72
fractionnement 106
 clips 106, 157
 par scène 109
 piste audio d'une vidéo 204

fractionner l'audio 93

Fractionner par scène 47

G

Geler l'image 103

gestionnaire de points de repère 69

gestionnaire de profils de film 60

Glossaire 297

graphiques

 arrière-plans 145
 clips de couleur 143
 images 145
 modèles de couleur 144
 objets 145

gravure

disques 293

projets 279

guide de l'utilisateur 25

H

H.264, enregistrement 249

HD 19

 fusion de clips pour Ultra HD 159

HTML5

 création de projets 55
 enregistrement de projets 253
 Piste d'arrière-plan 85

I

image par image 239

 Appareils photo reflex numériques pris en charge 246

 création 240

 importation d'images 240

 ouverture 242

 paramètres de capture 241

 paramètres de projet 240

images 145

 des masques 164

images clés 152

importation 1, 52

fichiers audio vers la
bibliothèque 200

médias dans la bibliothèque
74

une bibliothèque 75

importation depuis Digital
Media 52

incrustations

ajout de bordures 161

alignement 158

combinaison 162

combinaison de clips pour
Ultra HD4K 159

déformation 158

masquage 164

mouvement 160

positionnement 157

redimensionnement 157

transparence 161

Indication instantanée de code
temporel 107

instantané 114

intervalle d'enregistrement
automatique 66

ISO 283

L

lecture de clips 63

Lecture instantanée 37, 63

ligne de temps 81

ajout de médias 96

luminosité

ajustement 114

M

manuel 25

marque de début/fin 37

masquage 164

masques vidéo 166

masques, vidéo 166

menu Chapitre/Repère 68

mise à jour de l'application 21

MKV 13

mode agrandi DSLR 243

modèles 57, 144

création 58

importation 59

ouverture 57

modèles de couleur 144

modèles de projet instantané
57, 224

module d'apprentissage 1

modules d'apprentissage vidéo
26

mosaïque, floutage 195

MOV 249

MPEG-2

capture 50

enregistrement de fichiers
249

MPEG-4 249

multi-découpe vidéo 110

Multiplier 162

musique

musique auto 7

musique auto 7, 204

N

Normalisation audio dans
FastFlick 228

Normaliser l'audio 281

nouveaux projets

création 55

FastFlick 223

nouvelles fonctionnalités 11

O

objets

ajout 145

ajout de chemins de suivi 193

suivi de mouvement 169

onglet Attributs 94

options

Capturer la vidéo 46

onglet Attributs 94

Onglet Couleur 94

Onglet Photo 93

onglet Vidéo 92

organisation de médias 71

ouverture

projetFastFlick 224

projets 56

P

panneau Lecteur 35

panneau Options

espace de travail Éditer 91

panneaux, déplacement 41

panoramique 118

Panoramique et zoom 118

partage 247

options 247

vidéo3D 258

périphériques mobiles

enregistrement de fichiers
pour 251

personnalisation

animation 147

espace de travail 40

filtres 152

images 147

mouvement avec chemins
184

objets 147

profils 249

photos 97

ajout 97

capture à partir de clips vidéo
114

rééchantillonnage 97

remplacement dans la ligne
de temps 105

Piste d'arrière-plan 84

piste musique 85, 199

piste titre 84

piste vidéo 84

piste voix 84, 199

pistes

ajout 86

échange 86

pistes Incrustation 84, 155

plusieurs fichiers

conversion 95

poignées de découpe 36

point de chapitre 69

point de repère 68

priorisation audio 201

profils

création 60, 261

personnalisés 60

profils personnalisés 261

projets

combinaison 55

nouveau 55

ouverture 56

Q

quadrillage 65

R

- raccourcis 287
- raccourcis clavier 287
- ralenti 98
- recherche de médias 71
- redimensionnement
 - clips 115
 - incrustations 157
 - photos 98
- réduction des tremblements 149
- réduire les tremblements 149
- remplacement de clips et de photos 105
- rendu 55, 247
- repères 67
- restauration de liens vers les fichiers multimédias 75
- rétablir 65
- rognage 149
- rotation
 - clips vidéo 92
 - texte 137

S

- ScoreFitter 14, 204
- sites de la communauté 27
- Smart Package
 - enregistrement de projets 67
- Smart Proxy 61
- smartphones, enregistrement de fichiers pour 251
- son 199
- stabiliser 149
- suivi de mouvement 169, 307
- Suivre mouvement 169
- suppression de médias de la bibliothèque 74

T

- tablettes, enregistrement de fichiers pour 251
- texte de narration, ajout 200
- texte prédéfini 131
- time-lapse 98
- titres 129
 - ajout 5
 - ajout à partir de la

bibliothèque 130

tonalité, ajustement 115

trackers 170

transition Dissoudre 123

transition Fondu enchaîné 123

transition Fondu sur noir 123

transitions 123

- ajout 6
- ajout automatique 125
- application à plusieurs clips ou photos 125
- enregistrement 126
- favoris 126
- paramètres prédéfinis 125
- suppression 126

transparence

- application aux incrustations 161
- utilisation de masques 164

tri de médias 76

Triple Scoop Music 13

U

Ultra HD (4K) 307

Ultra HD4K 159

V

vidéo analogique 51

vidéo3D

- ajout de clips à la ligne de temps 97
- enregistrement 258
- marquage de fichiers comme 3D 78

Vimeo 230, 256

vitesse

- astuces pour améliorer les performances 18
- modification de la vitesse de lecture 98
- Smart Proxy 61
- variable 101

vitesse variable 101

vitesse/laps de temps 98

voix off, ajout 200

vue Ligne de temps 82

vue Storyboard 81

W

Web 256

- téléchargement de projets 256

WMV, enregistrement 249

X

XAVC S 14

Y

YouTube 230, 256

Z

zone de navigation 35

zone de titre et de sécurité 129

zoom 118

Guide de l'utilisateur Corel® VideoStudio® Pro X8

© 2015 Corel Corporation. Tous droits réservés.

Corel, le logo Corel empilé et côte à côte et le logo montgolfière de Corel, VideoStudio, CorelDRAW, Corel DESIGNER, FastFlick, Painter, PaintShop, PaintShop Pro, Ulead, WinDVD, WinZip et WordPerfect ont des marques de commerce ou des marques déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales. Tous les autres noms de produit et toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont utilisés à des fins d'identification uniquement, et demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Brevets : www.corel.com/patent

Les caractéristiques techniques, le prix, l'emballage, l'assistance technique et l'information (« spécification » se rapportent à la version anglaise au détail uniquement. Les spécifications pour toutes les autres versions (y compris les versions dans d'autres langues) peuvent varier. LES INFORMATIONS FOURNIES PAR COREL LE SONT « TELLES QUELLES » SANS AUTRE GARANTIE NI CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PRÉCIS, DE TITRE ET DE NON-VIOLATION OU LES GARANTIES DÉCOULANT DE LOIS, STATUTS, USAGES COMMERCIAUX, CONDUITES HABITUELLES OU AUTRES. LA TOTALITÉ DU RISQUE LIÉ AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS OU À LEUR UTILISATION VOUS INCOMBE. COREL NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER OU IMMATÉRIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, LA PERTE OU LA DÉGRADATION DE DONNÉES OU D'AUTRES PERTES COMMERCIALES OU ÉCONOMIQUES, MÊME SI COREL A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU S'ILS SONT PRÉVISIBLES. COREL NE PEUT PAS NON PLUS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES RÉCLAMATIONS FAITES PAR UN TIERS. LE PLAFOND DE GARANTIE GLOBALE DE COREL ENVERS VOUS NE PEUT EXCÉDER LE COÛT PAYÉ POUR L'ACHAT DU MATÉRIEL. CERTAINS ÉTATS/ PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES, IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Il est interdit de copier, de photocopier, de reproduire, de traduire et de réduire ce manuel sur tout support électronique ou sous tout format

lisible par une machine, en tout ou partie, sans l'accord et la permission écrite préalables de Corel Corporation.